

Mon-key Pocket V1.61 (PocketPC 用) 使用説明書 [型番 : MK-PPC V1R6.1]

◇はじめに

この度は、本ソフトウェア製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
当該ソフトウェアを正しくご利用頂くため、下記の注意事項をご了承のうえ、本文の内容を熟読後、導入／使用を開始してください。
(当製品の詳細/最新情報 等につきましては、弊社ホームページをご参照ください。)

<注意事項>

- ※ 本説明書の内容とは異なる使用により生じた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切の責任を負いません。
- ※ 本製品の使用または使用不能から生じた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切の責任を負いません。
- ※ 本製品サポート時に発生する全ての費用（通信運搬費、交通費 等）は、弊社指定時を除いて、お客様のご負担となります。

◇概要

主にタッチパネル操作によってキー入力操作が可能な、PocketPC 用ソフトキーボード（SIP:Software-based Input Program）です。
一般のパソコン用キーボードに準じた機能を有し、各種操作・文字入力をサポートしています。

- ・文字入力（かな・英字）画面と 10 キー画面をサポートし、各種制御キーはパソコンのキーボードと同様の機能
- ・文字入力は、かな・英字とも、キー配列の組合せによる操作（1 次 → 2 次 キー指定 + 補助記号）
かな配列は「50 音表の行段」、英字配列は「ABC の歌」に沿った順序区切りになっているため、馴染み易くスムーズに習得可能
また、それぞれの文字指定を一画(1 本線)で行えるため、習熟度に比例して入力効率が格段にアップ
- ・画面サイズの伸縮により、文字入力を行うメールソフトやメモ帳等の画面状況、入力作業を行う環境（電車での移動等）に合わせて、ペン入力 or 指押入力のどちらでも操作できるため、スムーズなキー入力が可能

◇リリースアップ情報

V1.6 → V1.61 主な変更/追加/修正の内容

- ・標準画面の縦サイズを 5 ドット分広げた
- ・画面切替アイコンの修正（高さ/色/表示）
- ・テンキー画面：切替キーの表示を変更
「10k」→「10キ」、「α-」→「α…」
- ・テンキー画面：[記号 1]の入力を修正
「-」→「ー」、「/」→「／」

◇ファイル一覧

- ・Mon-key.zip（SetUp.exe：導入プログラム、MonKeySip.PPC2003_ARM.cab：プログラム、MonKeySip.ini：構成設定）
- ・readme.txt
- ・使用説明書（readme.pdf/本書）

◇動作環境

- ・パソコン：WindowsXP, Microsoft ActivSync
- ・PocketPC：日本語版 PocketPC2003/2003SE 機（+クレードルなどのパソコン接続用オプション）、QVGA ディスプレイ
※PocketPC2003SE の機種で VGA 以上の解像度で画面設定した場合、当 SIP 画面は正しい大きさに表示されません。

◇ホームページのご案内

本製品に関しましては、下記ホームページをご覧ください。詳細な操作ガイドや FAQ 等の情報を掲載しております。

<http://www.mon-key.jp> <サポート宛先> Support@mon-key.jp

◇インストール（アンインストール）方法

- 1. 「Mon-key16.lha」の解凍
 - 1-1. 当ファイルをパソコンの適当なディレクトリ下にコピーして、解凍（自己解凍）してください。
 - 1-2. サブディレクトリ “MonkeySip” に “SetUp.exe、MonKeySip.PPC2003_ARM.cab、MonKeySip.ini” の3ファイルが生成されます。
- 2. PDA (PocketPC) 機とパソコンとの接続
 - a. PDA (PocketPC) 機を、本体のマニュアルに記載されている方法(クレードル 等)でパソコンと接続してください。
 - b. ActiveSync が起動したら、接続状態にあることを確認してください。
- 3. プログラムのインストール
 - 上記 1. で解凍したファイル “SetUp.exe” を実行（ダブルクリック）してください。
 - パソコンに導入確認メッセージが表示されますので、[Yes] をクリックしてください。（ファイルが自動的に導入されます。）
 - 注：以前のバージョン等を導入済みの PocketPC に再導入する場合は、機器本体のソフトリセットを行ってから導入作業を実施してください。
- 4. 導入作業終了後、PocketPC の画面右下にある▲マークをタップ(ペン等で接触)すると、メニューに「Mon-key」と表示されます。それを最初にタップして SIP を起動すると、画面上部にパスワード入力画面が表示されます。（パスワード入力ウィンドウは画面右上の「X」クリックでクローズしますが、当 SIP を 3 回起動する毎に再表示されます。）この画面に表示された「デバイス ID」に対して、弊社より ※正規パスワード(ライセンスキー)を発行いたします。

※ 正規パスワード(ライセンスキー)の発行に関して

お客様の「デバイス ID」をメール等でご通知いただき、料金のお振込確認後、メール等にてパスワードをお知らせいたします。パスワードは原則として再発行いたしませんので、大切に保管してください。リリースアップ時に必要となる場合があります。

◇アンインストール方法

- 1. PocketPC 本体のソフトリセットを行う。（機器本体背面のリセットボタンを押す 等、PocketPC 本体のマニュアルを参照）
- 2. リセット直後に、スタートの「設定」メニューで「システム」タブ画面の中にある「プログラムの削除」を選択する。
- 3. 「Monya Mon-key SIP」を選択して、[削除]ボタンをタップする。

◇オプションメニューについて

画面右下の▲マークをタップして、メニュー最上部の「オプション」を選択すると、入力方法のオプション設定画面になります。

オプション設定画面（初期設定）

☒ ハードキー

1 改行

2 変換

3 Shift

4 ←BS

可変キー1/2

Home/End

サイズ

☐ 大 ☒ 中

☐ 詳細なキートップ

☒ 連続入力(英数)

☐ 連続入力(かな)

☒ 右制御キー(テンキー)

☐ V1.5互換配列

(C) MONYA Corp.

パスワード登録

OK

キャンセル

設定画面では、次の内容をカスタマイズすることが可能です。

>ハードキー (PocketPC 本体下部の 4 つのプッシュボタン)

<初期値> キー 1:「改行」 キー 2:「変換」 キー 3:「Shift」 キー 4:「←BS」

<候補値(全キー共通)>

Delete, Insert, Shift, ←BS, Ctrl, Esc, PgUp, PgDn, Home, End, Tab, 全角／半角, 変換, 改行

>可変キー 1／2 (パネル表示の SIP 画面にある右上 2 つの制御キー)

<初期値> 「PgUp/PgDn」 (キー 1:「PgUp」 キー 2:「PgDn」)

<候補値> 「Home/End」 (キー 1:「Home」 キー 2:「End」)

>サイズ (SIP の高さ)

SIP 両サイドのドットバーで可変(連動設定)

>詳細なキートップ (アルファベット (大) の文字表記)

チェックあり：詳細表記 チェックなし：簡略表記

>連続入力 (英数入力画面に適用)

チェックあり：タップ状態で連続入力可 チェックなし：不可

>連続入力 (かな入力画面に適用)

チェックあり：タップ状態で連続入力可 チェックなし：不可

>右制御キー (テンキー入力画面に適用)

チェックあり：制御キーが右側に表示 チェックなし：左側に表示

>V 1. 5 互換配列 (英数入力画面に適用)

チェックあり：V1.5 以前の文字入力キー配列 チェックなし：新配列

(※左下 OK ボタンで設定有効)


◇各画面の種類と機能

- 画面A [ABC] : アルファベットと各種記号 (一般のパソコン用キーボードに表記されているもの)
- 画面B [かな] : かな文字と各種補助記号 等 (濁点、半濁点 など)
- 画面C [123] : [10K] 10 キー・レイアウトの数字と演算子 [記1]/[記2] 各種記号 [記3] 図形記号 [α-] ギリシャ文字

●各種画面表示例

画面A [英字入力]	画面B [かな入力]	画面C [10 キー]
大画面 (CapsOff)	大画面 (ひらがな)	大画面
標準画面 (CapsOFF)	標準画面 (カタカナ)	標準画面

●各キーの名称 (大画面レイアウト表示)



- ・制御キー
各制御キーは、画面左右に配置されています。各キーの機能は、パソコンのものとほぼ同等の内容になります。
- ・ドットバー
画面両端にあるドット模様のバーは、ペン等でそのエリアを上下にドラッグする(なぞる)ことで、画面の大きさが変わります。また、制御キーやドットをタップすることで、ドットの色が変わります。
- ・※カーソルキー/スペースキー(この5つのキー表記は、文字キー入力時に1時指定を行うと2次指定の候補文字が表記されます。)
カーソルキーは、中央の「↑」「↓」「←」「→」になります。[Shift]キーとの併用で、文字反転選択 等が可能です。
- ★★ カーソルキー下の空白キーは「スペースキー」で、かな漢字変換(標準設定)の際、[変換]キーとして使用可能です。★★

<Caps ON/OFF および ひらがな/カタカナ の切替方法について>

- [Shift]キーをタップすると、[英日]キーの表記が次のようになり、それをタップすることで文字キーの表記が変わります。
- ・英字画面 → [Caps] ・かな画面 : → [カタカナ or ひらがな]

◇各種文字(かな、アルファベット、数字演算子)の入力方法

文字入力は、文字画面中央の文字キー（オレンジと青のキー、3列）を、1次(オレンジ)→2次(青)の順番に指定して行います。
「かな」と「英字」の切り替えは、画面中央下の「英日キー」をタップします。（OFF：英字 ON:かな）

○文字入力画面での数字演算子の入力（英字/かな 共通）

- STEP1- 文字キー(1次キー:左右オレンジ色)を押して、数字を指定。
→ 左キー列:1~5, +[*]、右キー列:6~0, -[/] ([]内はShift時)
STEP2- 同じキーを再タップする。

○かな文字の入力(全角入力のみ)

- STEP1- 英日キーをタップして、かな入力画面にする。（日英キー点灯:ON）
STEP2- 文字キー(1次キー:オレンジ色の左右列)を押して、行(子音)を指定。
→ 左キー列:あ行~な行・小文字、右キー列:は行~わ行・記号
STEP3- 中央のキー列に候補文字が表示されるので、入力文字(キー)をタップ(放し入力)。
→ キーをタップして、パネルに触れたままの状態、選択キーを変更できます。

>>補足記号

- 1次キー指定(STEP2)後、反対側のキー列に補足記号が表示されて選択できます。
「っ」、`「ゝ 濁点」、`「ゑ 半濁点」

>>かな漢字変換について(PocketPC 標準設定)

- 文字を入力した(STEP3)後、**スペースキー**をタップすると、漢字変換が行われます。
ただし文字選択による再変換は、左上2番目の[変換]キーで行ってください。
>>Shiftキーをタップしてから英日キー(表示が「カタカナ」に変更)をタップすることで、カタカナ入力画面になります。このとき、[半/全]キーで半角入力が可能になります。

○英字(アルファベット)の入力

- STEP1- 英日キーをタップして、英字入力画面にする。（日英キー消灯:OFF）
STEP2- 文字キー(1次キー:オレンジ色の左右列)を押して、文字群(グループ)を指定。
STEP3- 中央のキー列に候補文字が表示されるので、入力文字をタップ(確定入力)。
→ キーをタップして、パネルに触れたままの状態、選択キーを変更できます。

>>追加文字(オプション設定で「連続入力(英数)」のチェックなしの場合)

- 1次キー指定(STEP2)後、反対側のキー列に下記の文字が表示されます。
「'」、「@」、「/」、「-」、「,」、「.」
いずれかを選択することで、2次キーで指定する文字の後に追加入力されます。

◎ かな/英数 共通操作

- ・Shiftキーは、1次キーの後タップしても最初にタップした場合と同じ操作になります。
- ・入力文字キー/制御キーを余白ドラッグの繰返しで、同じ文字が連続入力されます。
- ・[Esc]でキー指定が取消されます。
- ・ドラッグ指定の途中で、余白でペンを離すと指定取消となります。

○10キー画面での数字演算子(テンキー)/記号/ギリシャ文字の入力

- STEP1- 画面右下の「123」をタップする。
(左側制御キーが記号切替キーに、右側制御キーの一部が入れ替る)
STEP2- テンキー画面に切り替わったら、左側記号切替キーをタップ。(標準:10キー)
STEP3- 各画面に切り替わったら、入力したい記号・ギリシャ文字のキーをタップ。
(ギリシャ文字は1つのキーが2分割されています)

◇制御キーの組合せ操作について(アクセスキー機能)

- 制御キー([Shift],[Ctrl],[Delet],[Insrt])の組合せで、下記操作が行えます。
([Shift]や[Ctrl]キーは、タップ毎にON/OFFが切り替わります)
切取り:[Shift]+[Delet] コピー:[Ctrl]+[Insrt] 貼付け:[Shift]+[Insrt]
カーソル選択:[Shift]+[→],[←],[↑],[↓] 全選択:[Ctrl]+[a]
注:使用するソフトによってはサポートされない場合有り(例:「予定表」の入力 等)

◇こんなときは(→対処方法)

- ・「Mon-key」SIPを起動したときに、画面全体のレイアウトが乱れたり、下部分の表示が隠れたりすることがある。
→ ドットバー/余白をペン等で上下にドラッグして、SIP画面のサイズを変更してください。
- ・タップしたはずのキーが選択されない / 別のキーが選択される 等。
→ PocketPCの設定メニューで「システム」タブ画面にある「画面」を選択し、タッチスクリーンの補正を行ってください。
- ・ハードキーがオプション設定で指定通りに機能しない(予定表などのプログラムが呼び出される)
→ PocketPCの設定メニューで「個人用」タブ画面にある「ボタン」を選択し、1~4のボタン割り当ての中で該当するものを<なし>に設定してください。

株式会社 モンヤ

〒740-0017 山口県岩国市今津町1丁目5-9 Tel:0827-21-7709(本社案内) Fax:0827-24-3268

●本書に記載されている内容を許可なく転載することは禁じられております。また、内容について予告なく変更する場合がございます。

○かな「ぎ」入力の指定例

1-日英キーをタップして、かな入力画面にする




2-左列「か2」をタップして、か行を指定



3-中央列「き」をタップする(ペンを画面に接触)



4-接触したまま「ゝ」に移動してペンを離す。



・文字入力画面

	数字・演算子 L 群	数字・演算子 R 群	ひらがな L 群	ひらがな R 群	カタカナ L 群	カタカナ R 群	制御キー L 群	制御キー R 群
1 段	1	6	あ(あ)	は	ア(ア)	ハ	半/全	Home/PgUp
			い(い)	ひ	イ(イ)	ヒ		
			う(う)	ふ	ウ(ウ)	フ		
			え(え)	へ	エ(エ)	ヘ		
			お(お)	ほ	オ(オ)	ホ		
2 段	2	7	か	ま	カ	マ	変換	End/PgDn
			き	み	キ	ミ		
			く	む	ク	ム		
			け	め	ケ	メ		
			こ	も	コ	モ		
3 段	3	8	さ	や	サ	ヤ	Delet	Esc
			し	ゐ 濁点	シ	ゐ 濁点		
			す	ゆ	ス	ユ		
			せ	ゑ 半濁点	セ	ゑ 半濁点		
			そ	よ	ソ	ヨ		
4 段	4	9	た	ら	タ	ラ	Shift	←BS
			ち	り	チ	リ		
			つ(っ)	る	ツ	ル		
			て	れ	テ	レ		
			と	ろ	ト	ロ		
5 段	5	0	な	わ	ナ	ワ	Insrt	Tab
			に	、	ニ	、		
			ぬ	を	ヌ	ヲ		
			ね	。	ネ	。		
			の	ん	ノ	ン		
6 段	+(*)	-(/)	や	“	ヤ	“	Ctrl	Enter
			っ	・	ツ	・		
			ゆ	「	ユ	「		
			ー	」	ー	」		
			よ	…	ヨ	…		

・ 10 キー画面

切替キー		1 列	2 列	3 列	4 列	制御キー
10 K	1 段	7	8	9	/	Delet
	2 段	4	5	6	*	
	3 段	1	2	3	-	
	4 段	0	.	=	+	
記 1	1 段	〒(http://)	携帯(自他)	e メール(Fax)	:(:)	Shift
	2 段	〃(…)	※(#)	+(±)	-(~)	
	3 段	°C(°)	∞(∞)	×(*)	÷(÷)	
	4 段	*a(≡u)	%(%o)	／(＼)	=(≠)	
記 2	1 段	☆(★)	○(●)	◇(◆)	□(■)	Insrt
	2 段	△(▲)	▽(▼)	→(←)	↑(↓)	
	3 段	⇔(⇒)	♀(♂)	⊕(⊗)	⊖(⊙)	
	4 段	♠(♣)	♣(♥)	(^o^)/(q^o^p)	(T d T)	
記 3	1 段	└(┐)	┘(└)	┑(┒)	┓(└)	Esc
	2 段	┌(└)	┐(┘)	┒(┑)	┓(┐)	
	3 段	└(┐)	┘(└)	┑(┒)	┓(└)	
	4 段	┌(└)	┐(┘)	┒(┑)	┓(┐)	
α-	1 段	α(A) β(B)	γ(Γ) δ(Δ)	ε(E) ζ(Z)	η(H) θ(Θ)	Tab
	2 段	ι(I) κ(K)	λ(Λ) μ(M)	ν(N) ξ(Ξ)	ο(O) π(Π)	
	3 段	ρ(P) σ(Σ)	τ(T) υ(Y)	φ(Φ) χ(X)	ψ(Ψ) ω(Ω)	
	4 段	≤(≪) ≥(≫)	⊂(⊆) ⊃(⊇)	∂(∃) √(≡)	∫(∫) ∫(∥)	
[Space]	-	-	-	-	-	Enter