デスクトップメディア

取扱説明書

Edamura-Software

お問い合わせ

y.edamura.1009@gmail.com

項目	内容
会社名	Edamura-Software
メール	y.edamura.1009@gmail.com
ホームページ	https://edamura-software.com
シェアウェア登録ページ	https://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se529274.html

はじめに

「デスクトップメディア」(DesktopMediaPlayer)は、Windows のデスクトップの壁紙を、動画・画像・GIF・Web ページなどに置き換えて再生できる常駐ソフトです。
ただ壁紙を動かすだけでなく、画面を 2 分割・4 分割し、天気やニュース、パソコンの状態(CPU/メモリ)、カレンダー、メモ、周辺のスーパーの特売情報などを常時表示できるのが最大の特長です。デスクトップアイコンのすぐ後ろにぴったり収まって表示されるため、いつも通りアイコンやファイルは操作でき、作業の邪魔になりません。

こんな場面で活躍します

・在宅ワーク・デスクワーク中に:天気やニュース、PC の負荷(CPU/メモリ/温度)を常に視界の隅に置いておきたいとき。わざわざアプリを開かなくても、デスクトップを見るだけで確認できます。
・家族共用のパソコンで:カレンダーやメモをデスクトップに常時表示しておけば、家族への伝言板・予定表代わりになります。
・作業用の BGV(バックグラウンド映像)として:雨音や焚き火、波などの雰囲気動画をデスクトップいっぱいに流し、作業中の気分を演出したいとき。
・買い物前のちょっとした確認に:「周辺の特売情報」機能で、近所のスーパー・ドラッグストアまでの距離と、チラシ情報へのリンクをすぐに開けます。
・日本語入力ミスを減らしたい人に:IME 状態(あ/A)をデスクトップに大きく表示すれば、いま全角入力なのか半角英数なのか、切り替え忘れによる誤入力を防げます。
・受付ディスプレイ・デジタルサイネージ代わりに:動画+天気+ニュースなど複数の情報を 1 画面にまとめて常時表示させる用途にも使えます。
・マルチモニター環境で:モニターごとに違う内容(メインは動画、サブはシステム情報など)を割り当てられます。

動作環境

・Windows 11 (64bit)
・.NET Framework 4.8 以上（未インストールの場合はインストーラーが自動で案内します）
・インストール時は管理者権限が必要です

インストール手順

・「DesktopMediaPlayer_Setup.exe」をダブルクリックして実行します。
・「ユーザーアカウント制御」の確認が出た場合は「はい」を選びます。
・案内に従って「次へ」を押していきます。デスクトップにショートカットを作成したい場合はチェックを入れてください。
・「インストール」を押すとファイルがコピーされます（動画再生モジュールを含むため、数十秒~1 分ほどかかります)。
・完了画面で「インストール後すぐに起動する」にチェックが入ったまま「完了」を押すと、そのままソフトが起動します。
・初回起動時は自動的に「壁紙を設定」画面が開きます。また Windows 起動時に自動的に立ち上がる「スタートアップ登録」も初回起動時に自動でオンになります（あとから設定画面のチェックボックスでオフにできます)。

試用期間とライセンス認証(シェアウェア)

このソフトはシェアウェア（980 円もしくは、10$）です。インストール後 15 日間は無料ですべての機能を試すことができます。
試用期間の残り日数は、タスクトレイ（画面右下、通知領域）のアイコンを右クリックし「ライセンス認証...」の項目に「試用期間: 残り N 日」として表示されます。
試用期間が終了すると、起動時にライセンス認証画面が表示され、認証するまでソフトを使用できなくなります。購入後に発行される 20 文字のキーワードを入力して「認証する」を押すと、そのパソコンで無期限に使用できるようになります。認証は 1 本のキーワードにつき 1 台のパソコンで有効です。

基本操作

インストールが完了すると、タスクトレイ（画面右下の通知領域）に本ソフトのアイコンが常駐します。
・アイコンをダブルクリック、または右クリックして「壁紙を設定...」を選ぶと、設定画面が開きます。
・右クリックメニューの「ライセンス認証...」から、認証状況の確認・キーワード入力ができます。
・右クリックメニューの「終了」でソフトを終了できます（常駐をやめたい場合)。

「壁紙を設定」画面の見方

下の図 1 は、実際の設定画面です。

・画面上部の「天気の郵便番号」欄:あとで説明する「天気」表示を使う場合に、地域を判定するための郵便番号を入力します（ハイフンあり・なし、どちらでも入力可)。

・モニターごとに枠が分かれて表示されます (複数モニターをお使いの場合、モニターの数だけ枠が並びます)。

・「分割」ドロップダウン:「分割なし」「2 分割」「4 分割」から選べます。分割数を変えると、その数だけ「壁絵 1」「壁絵 2」…という設定欄が現れます。

・各壁絵欄の左側のドロップダウンで、その枠に何を表示するかを「動画」「画像」「GIF」「Web」「システム情報」「天気」「周辺の特売情報」「IME 状態(あ/A)」「NEWS」「カレンダー」「メモ」の中から選びます。

・「参照...」ボタンで表示したいファイルを選んだり（動画・画像・GIF の場合)、Web の URL を入力したりします。表示タイプによっては参照欄が不要なもの（天気・システム情報・IME 状態・カレンダー・メモなど）もあります。

・「解除」ボタンでその枠の設定をクリアできます。

・画面下部の「スタートアップに登録」にチェックを入れると、Windows 起動時に自動的にこのソフトが立ち上がるようになります。

・「フルスクリーン時に一時停止」にチェックを入れると、動画再生アプリやゲームなどを全画面で使っているとき、壁紙の動画や Web ページを自動的に一時停止し、パソコンの負荷を抑えます。

・「適用」を押すとその場で壁紙に反映されます（閉じなくても即座に変わります)。「閉じる」で設定画面を閉じます。



図 1: 設定画面（分割なしで動画を 1 本設定した例）

表示タイプ①: 動画・画像・GIF 壁紙

手持ちの動画（mp4 など）・画像（jpg/png 等）・GIF アニメをそのままデスクトップの壁紙として再生できます。動画は自動的にループ再生され、既定では音はミュートになっています。

図 2 は、実際にデスクトップへ動画壁紙（雨の夜の車窓の動画）を表示した例です。壁紙のセルをダブルクリックすると、図の中央に音量スライダーと再生速度（1x~4x、早戻し/早送り）を調整できる操作パネルが表示されます。



図 2: 動画壁紙の表示例（ダブルクリックで音量・速度パネルが出た状態）

表示タイプ②: システム情報

CPU/GPU の名称、使用率、温度、メモリ使用量、各ドライブの空き容量、ネットワークの送受信速度などをリアルタイムに表示します。動画のエンコードやゲームをしながら発熱・負荷を確認したいときや、ドライブの空き容量をひと目で確認したいときに便利です。



図 3: システム情報表示の例

表示タイプ③: 天気

「壁紙を設定」画面の上部にある「天気の郵便番号」欄に郵便番号を入力するだけで、現在の天気・気温、降水確率、当日から 2 日先までの予報（最高/最低気温）が表示されます。

図 4: 天気表示の例

表示タイプ④: 周辺の特売情報

現在地周辺のスーパー・ドラッグストアと、そこまでのおおよその距離を一覧表示します。買い物に行く前に、近くにどんなお店があるかをさっと確認できます。



図 5: 周辺の特売情報の表示例

表示された店舗名の部分をダブルクリックすると、図 6 のように近隣店舗の一覧がポップアップします。



図 6: 店舗名をダブルクリックした際のポップアップ一覧

気になる店舗を選ぶと、図 7 のようにその店舗のチラシ・特売情報がブラウザで自動検索されます。買い物前にチラシを開く手間を省けます。

図 7: 店舗を選択した際に開くチラシ検索結果の例

表示タイプ⑤: IME 状態(あ/A)

現在の日本語入力モード（全角/半角）を画面いっぱいの大きな文字で表示します。図 8 のように「A」（半角英数）や「あ」（日本語入力）を大きく常時表示することで、文章入力中に今どちらのモードなのかひと目で分かり、切り替え忘れによる入力ミスを防げます。



図 8: IME 状態表示の例（半角英数モード「A」を大きく表示）

表示タイプ⑥: NEWS（ニュース）

RSS フィードの URL を登録すると、その最新ニュースの見出しをデスクトップに流せます。RSS の URL が分からなくても、以下のようにソフト側が調べ方を案内してくれます。



図 9: 表示タイプで「NEWS」を選んだ状態（ソース欄はまだ空欄）

この状態で「参照...」ボタンを押します。

トピックス

主要	国内	国際
経済	エンタメ	スポーツ
IT	科学	地域

カテゴリごとのニュース

国内	国際	経済
エンタメ	スポーツ	IT
科学	ライフ	地域

ニュース提供社

25ansウエディング	25ans（ヴァンサンカン）	36Kr Japan
47NEWS	4years.	ABA青森朝日放送
ABCニュース	ABEMA TIMES	abn長野朝日放送
ABS秋田放送	AERA DIGITAL	AERA STYLE MAGAZINE
AERA with Kids+	AKIBA PC Hotline!	ALBA TV

図 10: 「参照...」を押すと自動的に開く Yahoo!ニュースの RSS 一覧ページ

ここから見たいジャンル（トピックス）のリンクをクリックします。

このXMLファイルにはスタイル情報が付随していないようです。ドキュメントツリーは以下の通りです。


```
▼<rss>
  ▼<チャンネル>
     <language>ja</language>
     <title>Yahoo!ニュース・トピックス - 主要</title>
    ▼<アイテム>
       <title>中継 長崎「原爆の日」の平和式典</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>台風15号 東から西に本州横断か</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>バイデン氏はがん転移し激痛 報道</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>阿波おどりで不適切な動画 憤り</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>SNSで紹介した川で事故 責任は</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>速報 Dバックスvs.ドジャース</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>甲子園 花巻東が2年連続初戦突破</title>
     </アイテム>
    ▼<アイテム>
       <title>覆面のホラー作家 雨穴さんの熱意</title>
     </アイテム>
   </チャンネル>
 </rss>
```


図 11: ジャンルを選ぶと表示される RSS（XML）フィードの例

これが実際にニュースの見出しが配信されているデータです。ブラウザのアドレスバーに表示されているこのページの URL を選択してコピーします。

図 12: アドレスバーの URL をコピーする操作（例: https://news.yahoo.co.jp/rss/topics/top-picks.xml ）

（参考）コピー元である Yahoo!ニュースの通常のトップページは図 13 の通りです。

図 13: Yahoo!ニュースのトップページ（参考）

コピーした URL を、設定画面の NEWS ソース欄に貼り付けて「適用」を押せば設定は完了です。以降は自動的に最新の見出しを取得して表示します。

表示タイプ⑦: カレンダー

月間カレンダーを表示し、今日の日付を色付けして分かりやすく表示します。予定が登録されている日には「○」印が付きます。
日付をダブルクリックすると、その場でマウスの位置に予定入力ポップアップが出て、時刻とメモを登録できます。登録した予定は、カレンダーの下にある「今日の予定」欄に時系列で表示されます。日付にマウスを重ねる（ホバーする）と、その日の予定に切り替えて表示することもできます。



図 14: カレンダー表示の例（今日の日付がハイライトされ、下に予定が表示されている）

表示タイプ⑧: メモ

1 つの壁絵セルを 4 分割し、付箋のように最大 4 件までのメモを表示できます。空欄の箇所をダブルクリックすると大きめの入力欄が開き、保存するとすぐにデスクトップへ反映されます。買い物リストや簡単な備忘録を、常に目につく場所に置いておきたいときに便利です。

画面を分割して複数の情報を同時に表示する

ここまで紹介した表示タイプは、1 つの壁紙セルの中だけでなく、「分割」を「2 分割」や「4 分割」にすることで、1 つの画面の中に自由に組み合わせて同時に表示できます。

図 15: 「2 分割」を選び、動画壁絵を 2 本（雨の動画・花の動画）設定した例



図 16: 実際の 2 分割表示。画面の左右で別々の動画が同時に再生される

「4 分割」を選ぶと、1 画面に 4 つの表示タイプを自由に組み合わせられます。図 17 は「動画」「天気」「IME 状態」「カレンダー」を組み合わせた設定例です。



図 17: 「4 分割」で動画・天気・IME 状態・カレンダーを組み合わせた設定例

図 18: 実際の 4 分割表示。動画・天気予報・IME 状態・カレンダーが 1 画面にまとまっている

このように、動画・天気予報・IME 状態・カレンダーなど複数の情報が 1 画面にまとまり、デスクトップを開くだけで必要な情報がすべて確認できるようになります。

各セルの共通操作

・ダブルクリック: 動画・画像・GIF・Web はミュート切替や音量・再生速度の調整パネル、カレンダーは日付ごとの予定入力、メモは入力欄、周辺の特売情報は店舗一覧を、それぞれ開きます。

・中クリック（ホイールクリック）: カレンダーの場合、月をまたいで予定を管理できる大きめのカレンダー画面（月送り・予定の削除）を開きます。

よくある質問・トラブルシューティング

Q. 壁紙が真っ黒で何も表示されない

A. 「壁紙を設定」画面で該当セルに動画や画像などのソースが正しく設定されているか確認し、「適用」を押し直してください。動画の場合はファイル形式（mp4 等）が再生可能なものか確認してください。

Q. デスクトップアイコンをダブルクリックしても開かなくなった
A. タスクバーを右クリックして「タスクマネージャー」を開き、「エクスプローラー」を再起動してみてください。改善しない場合はパソコンを再起動してください。

Q. 試用期間が過ぎて起動できない
A. ライセンス認証画面が表示されますので、購入した 20 文字のキーワードを入力してください。

Q. 常駐をやめたい・アンインストールしたい
A. タスクトレイのアイコンを右クリックして「終了」を選ぶと、その場での常駐を終了します。完全に削除する場合は、Windows の「アプリと機能」から「DesktopMediaPlayer」をアンインストールしてください。

おわりに

いつものデスクトップを、動画と情報が動く「もう一つの画面」に変えて、日々の作業や暮らしを少し便利に、少し楽しくしてくれるソフトです。ぜひいろいろな組み合わせを試してみてください。

インストール・アンインストール

1. ンストール

   DesktopMediaPlayer_Setup を実行する。

２．アンインストール

コントロールパネルのプログラムと機能をクリック

DeskTopMediaPlayer を選択。削除



お問い合わせ先：　y.edamura.1009@gmail.com