

自動相互リンクツール 『 Link,link! 』 運用マニュアル

この度は本ツールをお買い上げ、あるいは試用版をダウンロード頂きありがとうございます。
誰でも簡単に使うことができるように、作成しております。
また、専門の知識が無くても、そのままお使いになるだけですぐ自動相互リンク集ができあがります。



まだお買い求めでない方は、貴社サイトのアクセスアップに絶大な効果を発揮致しますので、是非にお買い求め頂きますようお願い申し上げます。




アルタスネット

運用上の基本事項説明

HTMLのタイプ別メインコンテンツについて

Linklink1.html のHTMLコードの貼り付け位置と、
「初期設定のメインコンテンツの巾」 寸法割り出しについて





管理者用 初期設定フォーム

※※左欄の表題部分にマウスを乗せると、注意書き等が表示されます。

●バージョン情報	Ver 1.1	Linklink/startup.html にログイン時必要 忘れるとログインできなくなります。
●スタートアップアップ ID	9imFjomm	大切に保管して下さい。
●スタートアップアップ パスワード	64199315	大切に保管して下さい。
●ログイン ID		通常のログイン時必要 忘れるとログインできなくなります。
●ログイン パスワード		社内でLAN構築等をし、他の人が アクセスしては困る場合に使用。
●会社名	アルタスネット	
●担当者名	堀内秀雄	
●郵便番号 (999-999)	028-6101	IPアドレスで管理者のアクセスか 一般の人のアクセスが判断します。
●住 所	岩手県二戸市福岡字妻ノ神32-2	下の「IPアドレスの説明」に詳しく 解説しています。
●電話番号 (999-999-9999)	0195-23-5075	
●自分のIPアドレス	1: 220.100.6 2: 58.138.50 3: 219.111.82 4: 121.102.61 5: 202.172.28 6: 7: 8: 9: 現在のIPアドレス: 58.138.50.253	
●自分のURL(最後に/)	http://alutas.net/	
●メールアドレス	abc@alutas.net	
●自分のサイト名	ホームページ制作作成のアルタスネット	
●自分のサイトの紹介文	ホームページの作り方が分からない。ホームページ を作ったけれど、アクセスや売上につながらない。 ホームページ素材が欲しい.....そんなお悩みを解 決するサイト。貴社の売上アップを手伝います。	
●メインコンテンツの巾(px)	600 px	上記「HTMLのタイプ別メインコンテンツ について」を参考に入力して下さい。
●相手がリンク設置する場合のターゲット	<input checked="" type="radio"/> _blank <input type="radio"/> _self <input type="radio"/> _top <input type="radio"/> _parent	
●1ページ当たりの表示件数(一般用)	50	アクセスが一般場合の表示件数 ページ位置: <input type="radio"/> 固定 <input checked="" type="radio"/> フリー
●ページ位置固定ファイルの初期化	<input type="checkbox"/> 初期化する	
●1ページ当たりの表示件数	10	アクセスが一般場合の表示件数

●登録通知用メール機能の使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
●登録通知用メールの件名	相互リンク登録通知
●相互リンクディレクトリ	_Linklink/
●リンク集ファイル名	Linklink.html 自由に変更できます
●リンク集データファイル名	Links.dat
●OKサイトのカテゴリファイル名	okCategory.dat OKカテゴリ: ホームページ制作 SEO 素材 プログラム開発 マニュアル CMS サーバー
●OKサイトのファイル名	okSiteName.dat 受け入れるサイト名を限定する場合はサイト名に含まれる語句で想定されるものを全て記述。省略した場合は全て受け入れます。 ホームページ制作 SEO SEO 素材 プログラム開発 マニュアル CMS
●リンクスパムURLのファイル名	Spamurl.dat リンクスパムURL: aikotoba.jp akazunoma.com amearare.com ame-zaiku.com amigasa.jp ari-jigoku.com ashigaru.jp at-ninja.jp atukan.com
●NGサイトのファイル名	ngSiteName.dat NGサイト: スパム 迷惑 売ります 買います 無修正 女子校生 援助交際

自動相互リンク登録フォーム

【登録できないサイト ----- 登録リストからの削除は理由の如何を問わずご連絡いたしません。】

- 『ホームページ制作、SEO、素材、プログラム開発、マニュアル、CMS、サーバー、ドメイン』関連カテゴリ以外のサイト。
- リンクタグが変更されている場合。

●NGワードのファイル名	ngWord.dat NGワード: <div> <div>死ね</div> <div>ボケ</div> <div>カス</div> <div>バーカ</div> <div>バカ</div> <div>ばーか</div> <div>ばか</div> </div>
●相互リンク依頼メールの件名	相互リンクをお願い致します。
●相互リンク依頼メールのテンプレート名	mailTemplate.dat
●代替文字列一覧	<p>『このフォーム』の上記入力項目を参照</p> <div> <div>%%会社名%% = 会社名</div> <div>%%担当者%% = 担当者名</div> <div>%%郵便番号%% = 郵便番号</div> <div>%%住所%% = 住所</div> <div>%%電話%% = 電話番号</div> <div>%%自分のURL%% = 自分のURL</div> <div>%%メールアドレス%% = メールアドレス</div> <div>%%自分のサイト名%% = 自分のサイト名</div> <div>%%自分の紹介文%% = 自分のサイトの紹介文</div> </div> <p>メールテンプレート内で この文字と上記対応項目 が置換されて表示されます。</p> <p>指定する場合は一言一句 正確に記入して下さい。</p> <p>『相互リンク依頼フォーム』の入力項目を参照</p> <div> <div>%%宛先%% = 宛先</div> <div>%%相手のサイト名%% = サイト名</div> <div>%%相手のURL%% = リンク先URL</div> <div>%%相手の紹介文%% = 紹介文</div> <div>%%相互リンク設置URL%% = 設置URL</div> </div>

●相互リンク依頼メールテンプレート内容

%%宛先%% 様

%%会社名%%を運営している%%担当者%%と申します。
突然のメール、お許しください。

当社では『%%自分のサイト名%%』に関するサイトを運営しておりまして、
その中で厳選お役立ちリンク集を設けております。

多くのサイト様と相互リンクをさせていただいておりますが
貴社との相互リンクをお願い致したくこのメールを差し上げました。

勝手ながらこの度、御社のサイトを掲載させていただきました。
リンク内容は

【貴サイト名】 %%相手のサイト名%%
【リンクURL】 %%相手のURL%%
【紹介文】 %%相手の紹介文%%

の通りでございます。

よろしければ、相互リンク設置URL
%%相互リンク設置URL%%
でご確認くださいませ。

修正点・その他ご要望がございましたら
%%メールアドレス%%
までどんなことでもお気軽にお申し付けください。

もしご相互リンクを了解いただけるのであれば、

次の内容でお貼りになってくださいませ。

【サイト名】 %%自分のサイト名%%
【リンクURL】 %%自分のURL%%
【紹介文】 %%自分の紹介文%%
※※：紹介文は適宜変更していただいて結構です。

以上よろしくお願い申し上げます。
貴社の益々のご発展をお祈り申し上げますとともに
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

◆◆ SiteName : ⇒ %%会社名%%
◆◆ Rep. : ⇒ %%担当者%%
◆◆ ZipCode : ⇒ %%郵便番号%%
◆◆ Address : ⇒ %%住所%%
◆◆ Phone : ⇒ %%電話%%
◆◆ URL : ⇒ %%自分のURL%%
◆◆ e-mail : ⇒ %%メールアドレス%%

ほぼ良いのでは？

と思いますが、自分に合うように
自由に変更して下さい。

代替文字は間違わないよう

一言一句正確に記入して下さい。


更新する

リセット

IPアドレスの説明

当システムでは、管理画面にアクセスするのに、セキュリティのため、いちいちログインパスワード等を入力する煩わしさを防ぐため、IPアドレスを判断して、アクセス者が管理者のIPアドレスの場合は、自動的に管理者として、アクセスします。

と言うことは、許可するIPアドレスが正確に設定されていないと永久に、管理者として、アクセスできなくなります。



上記の は最初のスタートアップ _Linklink/startup.html の実行時自動的に設定されます。

固定IPアドレスを取得していない場合、プロバイダから接続の都度、数パターンのIPアドレスが割り当てられます。運悪く、初期設定時のIPアドレスが割り当てられた場合、いくらアクセスしても、一般用画面が表示されるのみで、管理者用画面が表示されません。

その場合の対処方法。

1. _Linklink/startup.html を実行して下さい。自動的に現在のIPアドレスが設定になります。
2. 自分のIPアドレスのパターンが分かっている場合は、通常の管理者用画面から、初期設定メニューを押下し、全てのIPアドレスを設定して下さい。

現在の、自分のIPアドレスを取得できます。 _Linklink/ip.html を実行して下さい。

社内で複数人が使い、他の人が管理者としてアクセスしては困る場合は、ログインIDとパスワードを設定して下さい。その場合、社内の他の人は、相互リンク集にアクセスできなくなります。

Link、link! の仕組み

普通の自動リンク集は、最初に一般用画面が表示になり、管理者権限でログインすることにより、管理が行える仕組みです。


当ツールは逆に、アクセスを自動チェックして、管理者の場合は管理者用画面を、一般者の場合は一般用画面を表示し、ログインの手間から解放され、スピーディに処理できる仕組みです。

いわば、普通とは逆に管理者画面から、一般用も、管理できます。



上が管理者用画面、下が一般用画面です。一般の人が見る場合は、アクセス変更ボタンは表示されません。丸印のアクセス変更ボタンで管理者と模擬一般の切り替えができます。

リンク確認について



は全部の登録先の、【相互リンク設置URL】に表示されているサイトのみ、一気にリンク確認します
はその行のみ、【相互リンク設置URL】に表示されている場合は、そのURLを、表示されていない場合は
サイト内の全ページをクロールし、リンク確認いたします。
クロール確認で、多くのページ数があるサイトの場合、非常に時間がかかることがあります。
2分程度以上時間がかかる場合は、手動で切断して下さい。相手サーバーに過剰な負担がかかります。

確認結果は【相互リンク確認】【サイト名確認】に結果が表示になります。

【相互リンク確認】………相互リンクが維持されているかどうか。OK と **NONE** 表示。

【サイト名確認】………当方のサイト名希望通りに正しく表示されているか。OK と **NONE** 表示。

システム上、必ずしも全て正しく確認できるとは限りません。**NONE** 表示で不安な場合は手動での確認をお願いいたします。

デモサイト活用をお願い

詳しい画面動作等の確認は、当社デモサイト http://alutas.net/_Demonstration/_Linklink/ でご確認下さいませ。

管理画面の操作方法や、運用方法はデモ画面の、タイトルコメント等で解ると思います。

追加説明等の内容補強は、気がつき次第にアップして参ります。

お客様にも、ご質問、ご要望等がございましたなら、お気軽に、お問い合わせメールでお聞かせ下さいませ。
早速、デモ画面に反映させて参りたいと思います。

「Link、link!」で何ができるか。通常品とどこが違うかの確認は、

http://alutas.net/_Demonstration/aboutLinklink.html を参考にして下さい。

相互リンクの重要性については、

http://alutas.net/_Demonstration/aboutLinklink.html を参考にして下さい。

またご注文については、

http://alutas.net/_Demonstration/tool_oder.html からお願いいたします。