

## Windows10 へのインストール


---

インストール後OSの再起動などが必要となる場合がございますので、インストールする前に開いてアプリケーションを一度終了してください。

- ①インストールCDをCDドライブに挿入します。


※本インストールは自動では起動いたしません。

CDの中を表示します。「Setup.exe」をダブルクリックして実行してください。




- ②デバイスに変更を加えることを許可してください。


インストールが開始します。「OK」をクリックします。



- ③インストール先が表示されます。「コンピュータのマーク」のボタンをクリックしてください。




- ④一覧への追加が表示されます。特に変更する必要はありません。  
「継続」ボタンをクリックしてください。



- ⑤インストール途中数回下記のようなバージョンの保持のメッセージが表示されます。  
すべて「はい」を選択して、現在のバージョンを保持してください。



- ⑥インストールが終了するとメッセージが表示します。  
「OK」をクリックしてインストールが終了です。



## Windows10 へのアンインストール

①コントロールパネルを開きます。

「プログラムと機能」をクリックします。


②インストールされている一覧が表示されます。

一覧より「さくさく伝票」をダブルクリックします。



アンインストールが開始します。

途中下記のようなメッセージが表示されますので「はい」を選択してください。




## アクセス権限の付与について

Windows7 より C:Program Files に対するアクセス権限が厳しくなっているため、手動で下記の操作が必要となります。


- ① C ドライブを開き、「Program Files(x86)」をダブルクリックします。  
一覧の中より「SlipMng」をダブルクリックします。




- ② 一覧の中より「DataFile」を右クリックし「プロパティ」を選択します。  
「セキュリティ」のタブをクリックします。



- ③ 「編集」ボタンをクリックします。



④上の一覧より「Users」を選択し、「フルコントロール」にチェックをつけてください。



⑤「OK」ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上で設定が完了です。

本作業により、データの保存、リストア、バックアップ等の処理が  
アクセス権限の付与により許可され、正常にできるようになります。

手順書の改訂：2021/01/25

作成者：株式会社情報電子