

効果音再生ソフトウェア **SE-Pon**

## ユーザーマニュアル



### 1 **SE-Pon**とは

この度は、本ソフトウェアを御利用いただきありがとうございます。このソフトウェアは効果音を即出し（ポン出し）するための効果音再生ソフトウェアです。最大 15 個の効果音をプリセットし、マウスクリックやキーボード入力により必要な場面で効果音を再生させることができます。また、プリセットを保存できるので、使用ごとに設定しなおす必要がなく、インストールも不要なのでUSBなどで手軽に持ち運ぶことも可能です。演劇や生配信などで御活用ください。

### 2 利用規約

このソフトウェアは開発元の SANEI MEDIA CREATIVE が定める利用規約が適用され、ダウンロードが完了した時点で利用規約に同意したものとみなされます。利用規約はホームページ上で公開しております。

（利用規約公開ページ <https://sanei-media.net/software.html>）

### 3 動作環境

このソフトウェアの動作環境は下記のとおりです。

対応 OS	Windows11/10/8.1/8/7
必要メモリ容量	1 GB 以上（2 GB 以上を推奨）
必要ストレージ空き容量	1 GB 以上（10GB 以上を推奨）
その他必要なもの	・ .NET Framework 4.7 以上 ・ 音声出力環境 ・ PDF 閲覧ソフト

### 4 サポート

本ソフトウェアに関するお問い合わせ・ご要望・不具合の報告はホームページ内のお問合せフォームにて随時承っております。

（お問い合わせフォーム <https://sanei-media.net/support.html>）

## 5 使用方法

### (1) インストール

このソフトウェアはインストール不要です。ダウンロードしたフォルダ(.zip)を解凍してください。解凍後すぐにご使用いただけます。なお、アンインストールはフォルダごと削除してください。

### (2) メイン画面




①割り当て設定(プリセット)ファイルがある場合は、メニューの**[ファイル]**→**[読み込み]**をクリックし、ファイルを読み込みます。新規に割り当てを設定する場合は、**[設定]**→**[割り当て]**をクリックし、割当設定画面を開きます。(割当設定については、(3)項を参照)

②それぞれのボタンに効果音が割り当てられますので、当該ボタンをクリックするか、割り振ったキーボードのキーを入力すると効果音が流れます。

③開いている割り当てをクリアするときは、**[ファイル]**→**[設定クリア]**をクリックしてください。

### (3) 割り当て設定画面



①既存のファイルを編集するときは、**[ファイル]**→**[読み込み]**をクリックし、編集したいファイルを読み込みます。新規に作成するときは②へ進みます。なお、メイン画面ですでに割当ファイルを読み込んでいるときは、そのファイルを編集するかどうかの確認画面が出ます。

②効果音を割り当てたいボタンにチェックを入れます。既に割り当てられているボタンの割り当てを解除するときは、チェックを外してください。

③割り当てる効果音ファイルを**[参照]**をクリックして選びます。なお、WAVE ファイル(.wav)のみの対応です。

④ボタンに表示させたい名前を**[ボタンのラベル]**欄に 10 文字以内で入力します。未入力の場合は、「ボタン〇〇 (番号)」が自動的に入ります。

⑤ボタンの色をリストから選びます。なお、同じ割り当て設定の中で、同じ色を使用可能です。

⑥割り当てたいキーボードのキーをリストから選びます。なお、同じ割り当て設定の中で同一のキーを選択することはできません。また、数字はテンキーへの割り当てではありません。キーボードに割り当てしない場合は、空欄にしてください。

⑦すべて設定し終わったら、**[ファイル]→[名前を付けて保存]**（または**[上書き保存]**）で設定をファイルで保存します。保存したファイルをメイン画面で読み込んでください。

## 6 FAQ

Q：音が鳴りません。

A：音声出力デバイスまたは御利用のパソコンの音量設定を確認してください。なお、このソフトウェアでは音量の設定はできません。

Q：設定したボタンがクリックできません。

A：設定したファイルが設定した場所に存在するか確認してください。場所を移動したり、削除したりした場合は、再度設定しなおしてください。

Q：設定したキーボードのキーを入力しても音声は鳴りません。

A：ほかのアプリケーション（ブラウザや通話ソフトなど）を使用していないですか。音声を鳴らしたいときは、メイン画面にカーソルがないと鳴りません。

A：テンキーを使用していないですか。数字はテンキーではなく、キーボード本体の最上段にある数字キーの割り当てになります。

## 7 注記

- ・本ソフトウェアは日本語プログラミング言語「プロデル」を用いて設計・制作しました。  
(プロデルホームページ <http://rdr.utopiat.net/>)
- ・本ソフトウェアのロゴ、アイコンは Masa 氏にデザインいただきました。  
(Instagram [https://www.instagram.com/masa\\_intokyo/](https://www.instagram.com/masa_intokyo/))
- ・このマニュアルで紹介されるスクリーンショットは開発時のものです。実際と異なる場合があります。
- ・サンプルとして添付しているサウンドは当方サイトからダウンロード可能なフリー素材です。

## 8 改訂情報

2023 年 5 月 1 日 初版作成