

重ね合わせ表示
Adobe Acrobat プラグイン

pOverlapDisplay for Win 取扱説明書

1.1.1
2023/11

株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア
〒615-0864 京都市右京区西京極新明町 13-1
TEL. 075-325-6116
FAX. 075-325-6118

本書について

- 本製品を使用される方は、必ず本書をよく読み、内容を理解してから使用してください。
- 本書をお読みになった後も、必要なときにいつでも取り出せるように、パソコン（端末）の近くに大切に保管してください。
- 本書が読めない状態になったり、本書を紛失してしまったりした場合のため、ご購入先または表紙に記載されている連絡先を記録、またはコピーしておいてください。

記載方法について

操作上、気をつけていただきたいことや知っているとな便利なことから、関連内容の参照先などについては、次のように区分して説明しています。

注記

操作する上で守っていただきたい事項や、操作方法を誤ると、時間のロスにつながる事項について記載しています。

メモ

本文中で説明できなかった補足説明や、知っておくと便利な情報を記載しています。

目次

本書について	2
記載方法について.....	2
目次.....	3
第 1 章 pOverlapDisplay for Win の機能	4
1.1 pOverlapDisplay for Win の概要	4
第 2 章 インストール	5
2.1 pOverlapDisplay for Win のインストール	5
2.2 pOverlapDisplay for Win のアンインストール	8
第 3 章 pOverlapDisplay for Win の詳細機能.....	9
3.1 [pOverlapDisplay] メニュー.....	9
3.2 [pOverlapDisplay] 画面.....	10
第 4 章 重ね合わせ表示.....	11
4.1 「重ね合わせ表示」の実施	11

第 1 章 pOverlapDisplay for Win の機能

本製品の機能概要について説明します。

1.1 pOverlapDisplay for Win の概要

本製品は、Adobe Acrobat 上で表示されている PDF ファイル上に、別の PDF ファイルを重ねて表示する Adobe Acrobat プラグインです。

本製品の主な特徴は、以下の通りです。

- 本製品をインストールした Adobe Acrobat にて、表示されている PDF ファイル上に、別の PDF ファイルを重ねて表示する事により、2 つの PDF ファイルの差分を一目で判断出来ます。
- Adobe Acrobat DC 用のプラグインです。Adobe Acrobat Reader DC にはインストールできません。
- Windows 専用の Acrobat プラグインです。Macintosh で使用することはできません。


第 2 章 インストール

本製品のインストール手順について説明します。

2.1 pOverlapDisplay for Win のインストール


pOverlapDisplay for Win は、以下の手順でインストールします。

1. pOverlapDisplay for Win をインストールするパソコンに、ダウンロードした zip ファイルを展開します。
2. 展開したフォルダー内の、インストールされている Adobe Acrobat のビット数に対応するフォルダーに移動します。
 - 64 ビットの場合は、“64bit”フォルダーに移動します。
 - 32 ビットの場合は、“32bit”フォルダーに移動します。
3. 移動したフォルダー内の[setup.exe]アイコンをクリックします。




4. インストールの準備を開始し、[pOverlapDisplay for Win(xx-bit)] 画面に「pOverlapDisplay for Win(xx-bit) セットアップウィザードへようこそ」と表示されます。

[pOverlapDisplay for Win(xx-bit)] 画面上の[次へ]ボタンをクリックします。




5. [pOverlapDisplay for Win(xx-bit)] 画面に「インストールの確認」と表示されます。

[pOverlapDisplay for Win(xx-bit)] 画面上の[次へ]ボタンをクリックします。



6. インストールを実行します。

終了後、[pOverlapData for Win(xx-bit)] 画面に「インストールが完了しました。」と表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックし、インストールが終了します。




2.2 pOverlapDisplay for Win のアンインストール


インストール済みの pOverlapDisplay for Win は、以下の手順でアンインストールします。

1. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面を表示します。
 - 「スタート」メニューを右クリックします。

表示されるメニュー内の「アプリと機能」メニューを選択します。



2. 「pOverlapDisplay for Win」をクリックし、項目を展開します。
展開後、表示された「アンインストール」ボタンをクリックし、アンインストールを実行します。




第 3 章 pOverlapDisplay for Win の詳細機能

pOverlapDisplay for Win の詳細機能について説明します。

3.1 [pOverlapDisplay] メニュー

pOverlapDisplay for Win をインストールした Adobe Acrobat を起動すると、メニューバーに [プラグイン] ↓ [pOverlapDisplay] メニューが追加されます。




[プラグイン] ↓ [pOverlapDisplay] メニューを選択すると、[pOverlapDisplay] 画面が表示されます。

注記 [pOverlapDisplay] メニューは、Adobe Acrobat にて PDF ファイルが開かれている場合に選択可能になります。

3.2 [pOverlapDisplay] 画面

[pOverlapDisplay] 画面にて指定された内容にて、PDF ファイルの重ね合わせ表示を実施します。
[pOverlapDisplay] 画面の詳細は、以下のとおりです。



部位	内容
〔重ね表示ファイル〕 エディットボックス	重ね合わせ表示を行う PDF ファイルパスを設定します。
〔重ね表示ファイル・参照〕 ボタン	ファイル選択画面を表示します。 ファイル選択画面にて選択したファイルを〔重ね表示ファイル〕エディット ボックスに設定します。
〔ページ〕 コンボボックス	重ね合わせ表示を行う PDF ファイルのページ番号を設定します。 〔重ね表示ファイル〕エディットボックスに PDF ファイルパスが設定され たタイミングで、コンボボックスリストにページ番号が設定されます。
〔透過率〕 コンボボックス	重ね合わせ表示の透過率を設定します。 0～100%（10%刻み）の透過率が設定出来ます。
〔SCREEN〕 ロゴ	クリックした場合、弊社ホームページ(https://www.screen-icts.co.jp/)を 開きます。

メモ Acrobat 保護モードが無効の場合、〔重ね表示ファイル〕エディットボックスは、エクスプローラーか
ら PDF ファイルをドロップする事により、PDF パスを設定する事が出来ます。

メモ [pOverlapDisplay] 画面は、PDF ドキュメント毎にフローティング表示されます。
[pOverlapDisplay] 画面のクローズボタン（右上 [X] ボタン）にて、重ね合わせ表示を終了します。

第 4 章 重ね合わせ表示

pOverlapDisplay for Win を使って「あおり検版」を実施する手順について説明します。


4.1 「重ね合わせ表示」の実施

以下に手順を記載します。

- ① Adobe Acrobat にて、PDF ファイルを開きます。



- ② [プラグイン] ↓ [pOverlapDisplay] メニューを選択し、[pOverlapDisplay] 画面を表示します。
表示した [pOverlapDisplay] 画面に、重ね合わせ表示を行う PDF ファイルパスを設定します。



- ③ [pOverlapDisplay] 画面に、重ね合わせ表示を行う PDF ファイルパスが設定されたタイミングで重ね合わせ表示が行われます。



- 差分表示



メモ

重ね合わせ表示中でも、マーキーズームや手のひらツールにて、表示位置倍率を変更する事が出来ます。



pOverlapDisplay for Win 取扱説明書

1.1.1

2023 年 11 月 第 1 版

● 発行 株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア