



Emonzu Office Inc.



Ver.20231204

横帯グラフ設定マクロLite

エクセルで複数の設定を一括設定・変更！

※ご購入いただいたライセンスキーを第三者に配布することや、許可のないファイルの改ざんを禁じます。他、弊社の判断により不適切とみなされる行為も禁止します。

「横帯グラフ設定マクロLite」とは

Excelマクロで組んだ設定画面上で、横帯100%グラフの色・枠線の太さ・データラベルの文字色等を一括で変換できるマクロです。

例えば・・・

以下の横帯グラフAの設定を変更する場合について説明します。

〔横帯グラフA〕



〔横帯グラフA'〕



設定された通りに帯グラフの色、データラベルが変更されます。

設定は項目ごとに設定可能なため、強調したい項目だけを目立たせること等もできます。

「横帯グラフ設定マクロLite」の設定方法

「横帯グラフ設定マクロExcel」の設定

①「横帯グラフ設定マクロLite Excel」を開きます。

②色の設定

- ・グラフ
- ・グラフの枠線
- ・データラベルのフォント
- ・データラベルの地
- ・データラベルの枠線

上記の各色は、各セルを希望する色で塗りつぶして設定します。

※塗りつぶしの色を「透明」に設定した場合、表示が“なし”になります。

③枠線の太さの設定

- ・グラフの枠線の太さ
- ・データラベルの枠線の太さを数値で入力します。

※枠線の太さは0.00～100.00の数値で設定可能です。
“0”と入力すると、枠線表示が“なし”になります。

④データラベルのフォントの設定

データラベルの「フォントサイズ」と「太字」を設定します。
フォントサイズは数値で入力します。

※フォントサイズは0.0～100.0の数値で設定可能です。
“0”と入力すると、データラベルの掲載が“なし”になります。
※この数値の表記を「太字」にすると、データラベルも「太字」で設定されます。


⑤データラベルの表示形式の設定

データラベルの「表示形式」を入力します。

※マクロExcel上の【参考】表示形式」に表示形式のサンプルをいくつか置いてあります。ご参照ください。
また、【参考】にない表示形式でも、データラベルの表示形式として設定できるものであれば設定可能です。

【参考】表示形式		
0.0非表示		0.0;-0.0;
		0.0;-0.0;-
0%以下のスラッシュ非表示 (小数点第1位)	2%未満	[<2]";[>=2]0.0;
	3%未満	[<3]";[>=3]0.0;
	5%未満	[<5]";[>=5]0.0;
0%以下のスラッシュ非表示 (整数)	2%未満	[<2]";[>=2];
	3%未満	[<3]";[>=3];
	5%未満	[<5]";[>=5];

ex) 選択肢が5個の場合、.....



「選択肢6」以降に設定が入力されていても、グラフに適用されるのは「選択肢1」～「選択肢5」までの設定となるため、選択肢6以降の入力内容は無効となります。

横帯グラフの選択肢と同じ数、設定を入力してください。

【横帯グラフ設定マクロExcel】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	■ 横帯グラフ設定マクロLite											
2	マクロ上で横帯グラフ色・枠線の太さ・データラベルの文字色などを一括で変更できます。											
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

選択肢が10個よりも多い場合は、0列以降に同様に設定を入力してください。

「横帯グラフ設定マクロLite」の実行方法

「マクロを施す横帯グラフExcel」の設定

- ① Excel〔横帯グラフ設定マクロLite Excel〕を開き、各設定を入力します。
※マクロExcelの設定は前ページを参照してください。
- ② マクロを施したい横帯グラフがあるExcelを開いてください。
- ③ マクロを実行したい横帯グラフを選択（アクティブ状態）してください。
- ④ Alt + F8を押下しマクロを開き、『横帯グラフ設定マクロLite』を実行します。
※このウィンドウにマクロが表示されない場合、
[マクロの保存先(A)]から『横帯グラフ設定マクロLite』を選択してください。

【横帯グラフA】

マクロ実行前

マクロ実行すると...

【横帯グラフA'】

マクロ実行後

⑤ **完成!** マクロの設定に基づいて、横帯グラフが変更されます。