

\*\*\*\*\*  
 【ソフト名】Silent Player KKT  
 【バージョン】Ver.2.5WS  
 【使用プログラム言語】C#  
 【動作確認OS】Windows10、Windows11  
 【必要なもの】.NET Framework4.7.2以上  
 【ソフト種別】フリーウェア  
 【禁止事項】転載、二次配布および販売することを禁止します。  
 【免責事項】本ソフトおよびマニュアルに記載した事項は無償・無保証・無サポートです。  
                   本ソフトを使用し機器、その他に支障が生じても一切の責任をもちません。  
 【連絡先】mail: msbunakisa@outlook.jp  
 【著作】gaku  
 \*\*\*\*\*

#### ◆ソフトの説明

PCをHDMIでTVに接続し、TVから音声を出すと音の先頭の0.5秒程度が欠ける場合があります。  
 その対策として「無音」を再生し続ける方法があります。

- ・本ソフトは同封した無音(silent.wav)をループ再生します。
- ・今回のバージョンアップで停止・再生を操作できるようにしました。ただし無音の再生で停止と再生の操作がどの程度有益なのかは不明です。
- ・起動オプションを付けて実行すると、停止状態で起動できます。(通常は再生状態で起動)
- ・SilentPlayerKKT25.exeのスタートアップ登録・削除が容易に行えるsetup25.exeを同封しました。

#### ◆使用方法

- ・SilentPlayerKKT25.exe(プログラム本体)と silent.wav(無音ファイル)を同じフォルダに置いて SilentPlayerKKT25.exeをダブルクリックすると起動します。  
 通常は**起動と同時に再生を始めます**。タスクトレイに再生アイコンが表示されます。下図1

- ・SilentPlayerKKT25.exe /s のように /s を付けて実行すると**停止状態で起動**できます。  
 (/sの前には半角スペースが必要です) 起動すると停止アイコンが表示されます。下図2

例えばSilentPlayerKKT25.exeのショートカットを作り、プロパティのリンク先の最後に /s を付加し、このショートカットを実行すれば停止した状態で起動します。下図3



- ・タスクトレイのアイコン(図1または図2)を右クリックするとメニューが表示されます。下図4
- ・図4①の「フォームを開く」を選ぶとフォームが表示されます。下図5、下図6
- ・図4②、図5⑤の「再生」を選ぶとsilent.wav(無音ファイル)が再生されます。  
 停止状態から**再生状態**にします。アイコンやフォームも変化します。図2→図1、図6→図5  
 再生状態で「再生」を選択しても変化ありません。
- ・図4③、図5⑥の「停止」を選ぶと再生を停止します。  
 再生状態から**停止状態**にします。アイコンやフォームも変化します。図1→図2、図5→図6  
 停止状態で「停止」を選択しても変化ありません。
- ・図5⑧の「タスクへ戻す」を選ぶとフォームは消えタスクトレイのアイコンだけになります。
- ・図4④、図5⑦の「終了」を選ぶとソフトを終了します。

図4



・必要に応じショートカットをスタートアップに登録してください。  
スタートアップに登録または削除を容易に行える**setup25.exe**を同封しました。  
使用方法は後述(下図7)。

注意: **スリープ**に入ると復帰後に**再生が行われない**かもしれません。(頻度不明)  
その際はSilentPlayerKKT25.exeを終了し再度の起動が必要になります。

図5



図6



#### ◆setup25.exeの使用法 下図7 (スタートアップへの登録・削除)

手動で行う場合は使用の必要はありません。


setup25.exe、SilentPlayerKKT25.exe、silent.wavを同じフォルダに置いてsetup25.exeを実行し、表示される問に答えてください。

スタートアップに登録した場合はSilentPlayerKKT25.exeも起動します。(再生開始されます)

SilentPlayerKKT25.exeに**起動オプション**を付けたい場合は、setup25.exeは**使えません**。

その場合は前述した(図3)ショートカットを手動で登録・削除してください。

図7



\*\*\*\*\*

#### バージョン履歴

- 1.0 ソフト名: 番号案内電子掲示板の音欠け対策として作ったツールを単独ソフトとして登録
- 1.01 Google Chromeでダウンロード時に何故か警告が出るので対策になるか不明だがタスクバー最小化起動を止め通常に変更。
- 2.0 タスクトレイ常駐型にしました。多重起動禁止部分のプログラムを変更しました。
- 2.0WS スタートアップに登録または削除を行う setup.exeを作成し同封しました。
- 2.1WS SilentPlayerKKT21用にスタートアップへの登録・削除を作り変えました。  
setup.exeの多重起動を抑止しました。  
SilentPlayerKKT2.1でタスクトレイに戻すボタンを追加しました。  
スリープに入ってもスリープから復帰時にsilent.wavを再生する指示を追加しました。

2.5WS 無音の停止・再生を操作可能にしました。  
起動時にコマンドライン引数を付けると停止状態で起動するようにしました。  
再生・停止の状態がタスクトレイアイコンで分かるようにしました。