




導入マニュアル

Version 0.4.0.0 / Windows

Flicksyとは

スマートフォンのフリック入力を、Windows PC の文字入力として利用するための補助ツールです。
スマートフォン側に専用アプリは不要。ブラウザから接続して、PCの現在選択中のアプリへ文字やキー操作を送信します。



ご利用前に

PCとスマートフォンを、同じ信頼できるネットワークに接続してください。FlicksyはローカルHTTPサーバーを使用します。公共Wi-Fiでの利用は推奨しません。

1. 起動してサーバーを開始する

1

ZIPファイルを展開する

ダウンロードしたFlicksyのZIPファイルを、任意のフォルダへ展開します。インストーラーはありません。

2

Flicksy.exeを起動する


展開したフォルダ内の「Flicksy.exe」をダブルクリックします。

初回起動時のWindows Defender Firewallについて

初めてFlicksyを起動したとき、Windows Defender Firewallの警告が表示される場合があります。これはスマートフォンからPCへ接続するために必要なネットワーク通信について、Windowsが確認している画面です。

自宅や社内など、信頼できるネットワークで利用する場合は「プライベート ネットワーク」を許可し、「アクセスを許可する」を選択してください。許可しない場合、Flicksyは起動していてもスマートフォンから接続できないことがあります。

公共Wi-Fiなど、不特定多数が利用するネットワークでの使用は推奨しません。




起動直後の画面。STATUS が Stopped の状態です。

3

STARTをクリックする

Server パネルの「Start」ボタンをクリックします。正常に起動すると STATUS が Running になり、QR code が表示されます。



サーバー起動後。QRコードが表示されます。

2. スマートフォンから接続する

PCとスマートフォンが同じWi-Fi / LANに接続されていることを確認します。

1


QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラまたはQRコード読み取り機能で、Flicksy画面上のQRコードを読み取ります。

2

ブラウザでページを開く

表示されたURLをスマートフォンのブラウザで開きます。専用アプリは必要ありません。



スマートフォン側の操作画面

「**Connected**」と表示されていれば接続完了です。

接続できない場合

PCとスマートフォンが同じネットワークか、FlicksyがRunningか、Windows Defender FirewallでFlicksyの通信が許可されているかを確認してください。

3. 文字を入力する

Flicksyは、PC上で現在入力対象になっているウィンドウへ文字を送信します。先に入力したいアプリや入力欄をクリックしておいてください。

1

スマートフォンで文字を入力する

上部の入力欄をタップし、普段どおりフリック入力します。

2

入力を確定するか「Send」をタップすると、入力した文字が送信先PCで現在アクティブになっているウィンドウ（入力欄）へ入力されます。

3

必要に応じて特殊キーを使う

ENTER / ESC / TAB / BS / ↑ / ↓ / ← / → をスマートフォンから送信できます。


入力方式

SendInput (Default)

Windowsの入力機能を使って文字を送信します。通常はこちらを使用してください。

Clipboard (Paste)

文字列をクリップボード経由で貼り付けます。アプリによってSendInputでうまく入力できない場合にお試しください。



Options パネルから入力方式を切り替えられます。


4. 自動起動・タスクトレイ・Dark Mode

自動起動

- Start server automatically: Flicksy起動時に自動でサーバーを開始します。
※ サーバーを自動開始にした場合、Flicksy起動時にメインウィンドウは表示されません。
タスクトレイにのみアイコンが常駐した状態で起動します。
- Run Flicksy at startup: Windows起動時にFlicksyを自動起動します。

タスクトレイ


最小化時はタスクトレイから操作できます。アイコンを右クリックすると、サーバーの開始・停止、About、Quitを選択できます。



タスクトレイのメニュー

Dark Mode

画面右下の DarkMode スイッチから表示テーマを切り替えられます。



Dark Mode とサーバー稼働中の画面

5. 困ったときは

症状	確認すること
スマートフォンから接続できない	PCとスマートフォンが同じネットワークか確認し、STATUS がRunning になっているか確認してください。初回起動時にWindows Defender Firewallの警告で通信を許可しなかった場合は、Windowsのファイアウォール設定でFlicksyのプライベートネットワーク通信が許可されているか確認してください。
QRコードが表示されない	サーバーがStoppedの可能性があります。Startを押してRunningにしてください。
文字がPCへ入力されない	入力したいアプリの入力欄をPC側でクリックしてから送信。SendInput / Clipboardの切り替えも試してください。
一部のアプリだけ入力できない	入力先が管理者権限で動作している場合など、Windowsの権限制約で入力できないことがあります。
同じWi-Fiなのに接続できない	ルーターのAP isolation / クライアント分離などで端末間通信が禁止されている場合があります。
設定を元に戻したい	Flicksyを終了し、必要に応じて設定ファイルを見直してください。Windows自動起動を利用している場合は先に設定をOFFにすることを推奨します。

セキュリティ上の注意

Flicksyはローカルネットワーク内でHTTP通信を行います。自宅・社内など信頼できるネットワークで利用してください。公共Wi-Fiなど不特定多数が接続する環境での利用は推奨しません。

6. 終了・アンインストール

終了する場合はFlicksyのウィンドウを閉じるか、タスクトレイのFlicksyアイコンを右クリックして「Quit」を選択します。

Flicksyはインストーラーを使用しません。アンインストールする場合はFlicksyを終了後、展開したフォルダを削除してください。

Windows起動時の自動起動を設定している場合

削除前に「Run Flicksy at startup」をOFFにしてから終了することを推奨します。