

FxInput.ini ファイルの説明

行 内 容

```
1 [Settings]
2 License=○ . . . ○ ← ここにライセンスキーを入力
3 Font=MS ゴシック, 13
4 Title=指値, ストップ ← タイトル表示文字
```



```
6 ; [Page1] ~ [Page4] 各タブに対応しています。
7 ; タブ設定 ... 書式 Tab=タブ表示文字
8 ; ボタン設定 ... 書式 数字=ボタン表示文字, 小数点桁数, 計算値
9 ;                      数字 : 1~8を指定しCtrl+数字キー入力に対応しています。
10 ;                      計算値: 最後に%を付けると割合になります。
```

設定の説明

```
11 [Page1]
12 Tab=FX-3桁 ← タブ表示文字
13 1=[1] 買 +0.050 , 3, 0.050
14 2=[2] 買 -0.150 , 3, -0.150
15 3=[3] 売 -0.050 , 3, -0.050
16 4=[4] 売 +0.150 , 3, 0.150
17 5=[5] 買 +0.030 , 3, 0.030
18 6=[6] 買 -0.100 , 3, -0.100
19 7=[7] 売 -0.030 , 3, -0.030
20 8=[8] 売 +0.100 , 3, 0.100
```

数字=ボタン表示文字, 小数点桁数, 計算値

```
21
22 [Page2]
23 Tab=FX-5桁 ← タブ表示文字
24 1=[1] 買 +0.00030, 5, 0.00030
25 2=[2] 買 -0.00100, 5, -0.00100
26 3=[3] 売 -0.00030, 5, -0.00030
27 4=[4] 売 +0.00100, 5, 0.00100
28 5=[5] 買 +0.00050, 5, 0.00050
29 6=[6] 買 -0.00050, 5, -0.00150
30 7=[7] 売 -0.00050, 5, -0.00050
31 8=[8] 売 +0.00150, 5, 0.00150
```

数字=ボタン表示文字, 小数点桁数, 計算値

```
32
33 [Page3]
34 Tab=FX-率 ← タブ表示文字
35 1=[1] 買3桁 +0.5%, 3, 0.5%
36 2=[2] 買3桁 -1.0%, 3, -1.0%
37 3=[3] 売3桁 -0.5%, 3, -0.5%
38 4=[4] 売3桁 +1.0%, 3, 1.0%
39 5=[5] 買5桁 +0.5%, 5, 0.5%
40 6=[6] 買5桁 -1.0%, 5, -1.0%
41 7=[7] 売5桁 -0.5%, 5, -0.5%
42 8=[8] 売5桁 +1.0%, 5, 1.0%
```

数字=ボタン表示文字, 小数点桁数, 計算値

```
43
44 [Page4]
45 Tab=株-率 ← タブ表示文字
46 1=[1] 買 +0.5%, 0, 0.5%
47 2=[2] 買 -1.0%, 0, -1.0%
48 3=[3] 売 -0.5%, 0, -0.5%
49 4=[4] 売 +1.0%, 0, 1.00%
50 5=
51 6=
52 7=
53 8=
```

数字=ボタン表示文字, 小数点桁数, 計算値