



Count Down Timer

- ① 現在日時を表示しています。
- ② 設定時刻入力欄
- ③ 「Start」または「Stop」ボタン
- ④ 「C」(Clear) または「P」(Pause) ボタン

☆ 使用方法

- ・ ②に時間をセットします。④の「C」ボタンを押すとデフォルト時間がセットされます。
- ・ ③の「Start」ボタンを押すと、「Start」ボタンが「Stop」に④の「C」ボタンが「P」にそれぞれ変わり②のカウントダウンが始まります。
- ・ カウントダウン中に③の「Stop」ボタンを押すと、②にデフォルト時間がセットされ、「Stop」ボタンが「Start」に④の「P」ボタンが「C」にそれぞれ変わりカウントダウンが止まります。
- ・ カウントダウン中に④の「P」ボタンを押すと、③の「Stop」ボタンが「Start」に、「P」ボタンが「C」にそれぞれ変わりカウントダウンが止まります。
- ・ ②が「0:00:00」になると、アラームが鳴り、②にデフォルト時間がセットされ、③の「Stop」ボタンが「Start」に、④の「P」ボタンが「C」にそれぞれ変わりカウントダウンが止まります。

☆ 時間セット例

- ・ 「:」を付けず数字のみセットした場合 ⇒ 時間として認識されます。
【例】 「12」と入力されていた場合「12:00:00」と入力されたこととなります。
- ・ 「:」を1つのみ使ってセットした場合 ⇒ 時間と分として認識されます。
【例】 「12:34」と入力されていた場合「12:34:00」と入力されたこととなります。
- ・ 「:」を2つ使ってセットした場合 ⇒ 時間と分と秒として認識されます。
【例】 「12:34:56」と入力されていた場合「12:34:56」と入力されたこととなります。
- ・ 「:」を3つ以上使ってセットした場合 ⇒ 時間と分と秒として認識され3つ目以降は無視されます。
【例】 「12:34:56:78」と入力されていた場合「12:34:56」と入力されたこととなります。
- ・ 通常では使われない大きな数字が入力されていた場合 ⇒ それぞれの単位として認識されます。
【例】 「45:67:89」と入力されていた場合「46:08:29」と入力されたこととなります。
- ・ 分のみセットしたい時は「:」で囲んで分を入力する。
【例】 「:1:」と入力されていた場合「0:01:00」と入力されたこととなります。
- ・ 秒のみセットしたい時は「::」の後に秒を入力する。
【例】 「::12」と入力されていた場合「0:00:12」と入力されたこととなります。

☆ 事前準備など

- ・ アラーム用の音のファイル(???.wav)を同じフォルダに置く。
Windows10 ならば「C:\Windows\Media」に有るファイルを使うと良いと思われます。
- ・ 「Public Const ...」の「=」の右側を環境に合わせて変更して下さい（下図参照）

```
Public Const Day_デフォ時間① As Date = #12:03:00 AM# , 3分
Public Const Day_デフォ時間② As Date = #12:05:00 AM# , 5分
Public Const Day_デフォ時間③ As Date = #1:00:00 AM# , 1時間
Public Const Str_アラーム音① As String = "Alarm.wav" , アラーム①用のファイル
Public Const Str_アラーム音② As String = "Alarm.wav" , アラーム②用のファイル
Public Const Str_アラーム音③ As String = "Alarm.wav" , アラーム③用のファイル
```

☆ 連絡先（不具合の連絡やご意見ぜひお寄せください）
lucky_333@nifty.com

☆ ホームページURL
<https://luckshp.web.fc2.com/>