

インストール方法

(1) ファイルの解凍

ダウンロードした ZIP ファイルを任意のディレクトリに解凍します。

ディレクトリ構造は以下の通りです。

%HOME%

[conf]

logback.xml

logback 設定ファイル

rebalancer.xml

リ balancer 設定ファイル

[data]

securities.dat

銘柄情報を保存（手で維持する場合）

[kabu.plus]

japan-all-stock-data.csv

KABU+から取得した銘柄情報ファイル

japan-all-stock-prices.csv

KABU+から取得した銘柄時価ファイル

[doc]

Install.pdf

インストール方法（この文書）

UserGuide-1.0.0a.pdf

ユーザーガイド

[example]

PF001.txt

サンプルのポートフォリオ

[img]

Icon002.ico

アイコンファイル

[jar]

pf-0.yyyymmdd.HHMM.jar

Portfolio Rebalancer jar ファイル

lp-0.yyyymmdd.HHMM.jar

//

uti-0.yyyymmdd.HHMM.jar

//

conf-0.yyyymmdd.HHMM.jar

//

lic-0.yyyymmdd.HHMM.jar

//

rockey2.jar

USB ドングル用 jar ファイル

slf4j-api-1.7.30.jar

ログ出力用 jar ファイル

logback-classic-1.2.3.jar

//

logback-core-1.2.3.jar

//

[lib]

JRockey2.dll

USB ドングル用 dll ファイル

[log]

ログファイル格納ディレクトリ

rbic.bat

起動用バッチファイル

rbic_en.bat

起動用バッチファイル（英語）

(2) dll の配置

[lib]配下の JRockey2.dll をシステムディレクトリ(Windows¥System32) に配置してください。

(3) バッチファイル (rbhc.bat) 編集

インストールしたディレクトリを rbhc.bat の %HOME% に記述してください。

(4) バッチファイルを起動します。

OS が日本語の場合は日本語表示に、そうでない場合は英語表示になります。

日本語 OS で敢えて英語表示にしたい場合は rbhc-en.bat を使用してください。

(5) ログファイル

起動する度に %HOME%¥log の下に、ログファイルが作成されます。定期的に削除してください。

機能制限とライセンス

ポートフォリオ、注文、約定ファイルの、書き出しおよび読み込みは制限されています。制限を解除するには、ライセンス番号が記録された USB ドングルを挿入してください。

Version ダイアログで USB ドングルの HID が確認できます。各 USB ドングルに割り当てられているライセンス番号を rebalancer.xml にあらかじめ記述してください。

銘柄情報

最新の銘柄情報および株価を「KABU+」からダウンロードして %HOME%¥kabu.plus の下に配置してください。

(securities.dat というファイル名で自分で手作業で維持しても構いません。)

システム要件

Windows10 (64bit) RAM 8GB 以上

Java 8 以上