

PDF 分版出力  
Adobe Acrobat プラグイン

# pSepaOut for Win 取扱説明書

1.1.1  
2023/11

株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア  
〒615-0864 京都市右京区西京極新明町 13-1  
TEL. 075-325-6116  
FAX. 075-325-6118

## 本書について

- 本製品を使用される方は、必ず本書をよく読み、内容を理解してから使用してください。
- 本書をお読みになった後も、必要なときにいつでも取り出せるように、パソコン（端末）の近くに大切に保管してください。
- 本書が読めない状態になったり、本書を紛失してしまったりした場合のため、ご購入先または表紙に記載されている連絡先を記録、またはコピーしておいてください。

## 記載方法について

操作上、気をつけていただきたいことや知っているとな便利なことから、関連内容の参照先などについては、次のように区分して説明しています。

### 注記

操作する上で守っていただきたい事項や、操作方法を誤ると、時間のロスにつながる事項について記載しています。

### メモ

本文中で説明できなかった補足説明や、知っておくと便利な情報を記載しています。

# 目次

本書について .....	2
記載方法について.....	2
目次.....	3
<b>第 1 章 pSepaOut for Win の機能.....</b>	<b>4</b>
1.1 pSepaOut for Win の概要 .....	4
<b>第 2 章 インストール .....</b>	<b>5</b>
2.1 pSepaOut for Win のインストール .....	5
2.2 pInspection for Win のアンインストール.....	8
<b>第 3 章 pSepaOut for Win の詳細機能.....</b>	<b>9</b>
3.1 [pSepaOut] メニュー .....	9
3.2 [pSepaOut] 画面.....	12
3.3 Acrobat 保護モード .....	13

# 第 1 章 pSepaOut for Win の機能

本製品の機能概要について説明します。

## 1.1 pSepaOut for Win の概要

本製品は、Adobe Acrobat 使って、PDF ファイルを分版出力する Adobe Acrobat プラグインです。

本製品の主な特徴は、以下の通りです。

- Adobe Acrobat にて、PDF ファイル内の使用版を認識し、使用版毎の PDF ファイルを新しく作成します。
  - 出力する使用版は、画面にて指定する事が出来ます。
- Adobe Acrobat Pro DC 用のプラグインです。Adobe Acrobat Reader DC にはインストールできません。  
又、Acrobat Standard DC には、インストール可能ですが、本製品を実行する事は出来ません。
- Windows 専用の Acrobat プラグインです。Macintosh で使用することはできません。


## 第 2 章 インストール

本製品のインストール手順について説明します。

### 2.1 pSepaOut for Win のインストール

pSepaOut for Win は、以下の手順でインストールします。


1. pSepaOut for Win をインストールするパソコンに、ダウンロードした zip ファイルを展開します。
2. 展開したフォルダー内の、インストールされている Adobe Acrobat のビット数に対応するフォルダーに移動します。
  - 64 ビットの場合は、“64bit”フォルダーに移動します。
  - 32 ビットの場合は、“32bit”フォルダーに移動します。
3. 移動したフォルダー内も[setup.exe]アイコンをクリックします。




4. インストールの準備を開始し、[pSepaOut for Win(xx-bit)] 画面に「pSepaOut for Win(xx-bit) セットアップウィザードへようこそ」と表示されます。  
[pSepaOut for Win(xx-bit)] 画面上の[次へ]ボタンをクリックします。



5. [pSepaOut for Win(xx-bit)] 画面に「インストールの確認」と表示されます。  
[pSepaOut for Win(xx-bit)] 画面上の[次へ]ボタンをクリックします。



6. インストールを実行します。
- 終了後、[pSepaOut for Win(xx-bit)] 画面に「インストールが完了しました。」と表示されます。  
[閉じる]ボタンをクリックし、インストールが終了します。



## 2.2 plnspection for Win のアンインストール


インストール済みの plnspection for Win は、以下の手順でアンインストールします。

1. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面を表示します。
  - 「スタート」メニューを右クリックします。

表示されるメニュー内の「アプリと機能」メニューを選択します。



2. 「plnspection for Win(xx-bit)」をクリックし、項目を展開します。  
展開後、表示された「アンインストール」ボタンをクリックし、アンインストールを実行します。






## 第 3 章 pSepaOut for Win の詳細機能

pSepaOut for Win の詳細機能について説明します。

### 3.1 [pSepaOut] メニュー


pSepaOut for Win をインストールした Adobe Acrobat を起動すると、メニューバーに [プラグイン] ↓ [pSepaOut] メニューが追加されます。



[プラグイン] ↓ [pSepaOut] メニューを選択すると、[pSepaOut] 画面が表示されます。


**注記** [pSepaOut] メニューは、Adobe Acrobat にて PDF ファイルが開かれている場合に選択可能になります。

**注記** Adobe Acrobat Standard DC にインストールした pSepaOut for Win にて、[pSepaOut] メニューを選択した場合、以下のエラー画面が表示されます。




## 注記

【pInspection】メニュー選択時、以下のエラー画面が表示された場合は、環境設定の変更が必要です。




以下の手順にて、環境設定を変更して下さい。


1. 【編集】 ↓ 【環境設定】メニューを選択します。




2. 【環境設定】画面が表示されます。  
【環境設定】画面の【分類】リストにて【PDF への変換】を選択します。



3. 【環境設定】画面の[PDF への変換]グループ内のリストにて【PostScript/EPS】を選択し、【設定を編集】ボタンを押します。



4. 【Adobe PDF 設定】画面が表示されます。  
【Adobe PDF 設定】画面上の【変換前に毎回ファイルの信頼性に関する】チェックボックスを OFF に設定し、【OK】ボタンを押します。




5. 【環境設定】画面上の【OK】ボタンを押し、【環境設定】画面を閉じます。

## 3.2 [pSepaOut] 画面

[pSepaOut] 画面にて指定された使用版を分版出力します。

[pSepaOut] 画面の詳細は、以下のとおりです。



部位	内容
[選択] メニュー	サブメニューを表示します。 
[選択] ↓ [すべて選択] メニュー	[使用版] リストのすべて項目のチェックボックスを、ON にします。
[選択] ↓ [すべて選択解除] メニュー	[使用版] リストのすべて項目のチェックボックスを、OFF にします。
[使用版] リスト	表示されている PDF ファイルの使用版名の一覧を表示します。 項目内のチェックボックスが ON になっている版が、分版出力の対象となります。
[SCREEN] ロゴ	クリックした場合、弊社ホームページ( <a href="https://www.screen-icts.co.jp/">https://www.screen-icts.co.jp/</a> )を開きます。
[出力フォルダー] エディットボックス	分版出力結果を格納するフォルダーパスを設定します。
[出力フォルダー・参照] ボタン	フォルダー選択画面を表示します。 フォルダー選択画面にて選択したフォルダーを、[出力フォルダー] エディットボックスに設定します。
[OK] ボタン	設定された項目に問題がない場合、[pSepaOut] 画面を閉じ、分版出力を実施します。
[キャンセル] ボタン	設定された項目を破棄し、[pSepaOut] 画面を閉じます。


**メモ** [pSepaOut] 画面表示時、[出力フォルダー] エディットボックスには、前回実施した内容を設定します。

**メモ** 出力ファイルの名称は、以下のルールで作成します。

PDF ファイル名\_ページ番号 (4 桁) \_版名.pdf

### 3.3 Acrobat 保護モード


Acrobat 保護モードが有効となっている状態で、pSepaOut を実施した場合、出力するファイル毎に以下の警告画面が表示されます。




本警告画面が表示された場合は、[はい] ボタンを押下して、処理を継続して下さい。

Acrobat 保護モードの設定は、以下の手順で実施して下さい。

1. Adobe Acrobat 上の [編集] ↓ [環境設定] メニューを選択します。
2. [環境設定] 画面が表示されます。  
[環境設定] 画面の[分類]リストにて [セキュリティ (拡張)] を選択します。




3. [サンドボックスによる保護・起動時に保護モードを有効にする] チェックボックスを操作し、Acrobat 保護モードを有効、もしくは無効にします。



4. [サンドボックスによる保護・起動時に保護モードを有効にする] チェックボックスを操作した場合、以下の警告画面が表示されます。

警告画面の [はい] ボタンを押下し、処理を続行します。



5. [環境設定] 画面の [OK] ボタンを押下し、Adobe Acrobat を再起動します。

# **pSepaOut for Win 取扱説明書**

## **1.1.1**

2023 年 11 月      第 1 版

● 発行    株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア