

PDF 仕上がり領域出力
Adobe Acrobat プラグイン

pTrimOut for Win 取扱説明書

1.1.1
2023/11

株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア
〒615-0864 京都市右京区西京極新明町 13-1
TEL. 075-325-6116
FAX. 075-325-6118

本書について

- 本製品を使用される方は、必ず本書をよく読み、内容を理解してから使用してください。
- 本書をお読みになった後も、必要なときにいつでも取り出せるように、パソコン（端末）の近くに大切に保管してください。
- 本書が読めない状態になったり、本書を紛失してしまったりした場合のため、ご購入先または表紙に記載されている連絡先を記録、またはコピーしておいてください。

記載方法について

操作上、気をつけていただきたいことや知っていることと便利なことから、関連内容の参照先などについては、次のように区分して説明しています。

注記

操作する上で守っていただきたい事項や、操作方法を誤ると、時間のロスにつながる事項について記載しています。

メモ

本文中で説明できなかった補足説明や、知っておくと便利な情報を記載しています。

目次

本書について.....	2
記載方法について.....	2
目次.....	3
第 1 章 pTrimOut for Win の機能.....	4
1.1 pTrimOut for Win の概要.....	4
第 2 章 インストール.....	5
2.1 pTrimOut for Win のインストール.....	5
2.2 pTrimOut for Win のアンインストール.....	8
第 3 章 pTrimOut for Win の詳細機能.....	9
3.1 [pTrimOut] メニュー.....	9
3.2 [pTrimOut] 画面.....	10
3.3 [環境設定] 画面.....	11
3.4 領域表示.....	12
3.5 出力結果.....	12

第 1 章 pTrimOut for Win の機能

本製品の機能概要について説明します。

1.1 pTrimOut for Win の概要

本製品は、Adobe Acrobat 使って、PDF ファイルの仕上がり領域を別ファイルとして出力する Adobe Acrobat プラグインです。

本製品の主な特徴は、以下の通りです。

- Adobe Acrobat にて、PDF ファイルのページ上に配置されているトンボを認識し、仕上がり領域を特定します。
- 特定した仕上がり領域を、別の PDF ファイルとして出力します。
- Adobe Acrobat DC 用のプラグインです。Adobe Acrobat Reader DC にはインストールできません。
- Windows 専用の Acrobat プラグインです。Macintosh で使用することはできません。


第 2 章 インストール

本製品のインストール手順について説明します。

2.1 pTrimOut for Win のインストール

pTrimOut for Win は、以下の手順でインストールします。


1. pTrimOut for Win をインストールするパソコンに、ダウンロードした zip ファイルを展開します。
2. 展開したフォルダー内の、インストールされている Adobe Acrobat のビット数に対応するフォルダーに移動します。
 - 64 ビットの場合は、「64-bit」フォルダーに移動します。
 - 32 ビットの場合は、「32-bit」フォルダーに移動します。
3. 移動したフォルダー内も[setup.exe]アイコンをクリックします。




4. インストールの準備を開始し、[pTrimOut for Win(xx-bit)] 画面に「pTrimOut for Win(xx-bit) セットアップウィザードへようこそ」と表示されます。
[pTrimOut for Win(xx-bit)] 画面上的[次へ]ボタンをクリックします。



5. [pTrimOut for Win(xx-bit)] 画面に「インストールの確認」と表示されます。
[pTrimOut for Win(xx-bit)] 画面上的[次へ]ボタンをクリックします。




6. インストールを実行します。
終了後、[pTrimOut for Win(xx-bit)] 画面に「インストールが完了しました。」と表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックし、インストールが終了します。




2.2 pTrimOut for Win のアンインストール

インストール済みの pTrimOut for Win は、以下の手順でアンインストールします。

1. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面を表示します。
 - 「スタート」メニューを右クリックします。
表示されるメニュー内の「アプリと機能」メニューを選択します。



2. 「pTrimOut for Win」をクリックし、項目を展開します。
展開後、表示された「アンインストール」ボタンをクリックし、アンインストールを実行します。




第 3 章 pTrimOut for Win の詳細機能

pTrimOut for Win の詳細機能について説明します。

3.1 [pTrimOut] メニュー

pTrimOut for Win をインストールした Adobe Acrobat を起動すると、メニューバーに [プラグイン] ↓ [pTrimOut] メニューが追加されます。




[プラグイン] ↓ [pTrimOut] メニューを選択すると、[pTrimOut] 画面が表示されます。

注記 [pTrimOut] メニューは、Adobe Acrobat にて PDF ファイルが開かれている場合に選択可能になります。

3.2 [pTrimOut] 画面

[pTrimOut] 画面の詳細は、以下のとおりです。



部位	内容
[ファイル] メニュー	サブメニューを表示します。 
[ファイル] ↓ [仕上がり領域出力] メニュー	[ファイル保存] 画面を表示し、[領域] リストで選択されている仕上がり領域を出力します。
[ファイル] ↓ [ブリード領域出力] メニュー	[ファイル保存] 画面を表示し、[領域] リストで選択されているブリード領域を出力します。
[編集] メニュー	サブメニューを表示します。 
[編集] ↓ [更新] メニュー	[領域] リストを更新します。
[編集] ↓ [環境設定] メニュー	[環境設定] 画面を表示します。
[領域] リスト	ページ上のトンボより認識した、仕上がり領域の一覧を表示します。 仕上がり領域項目を選択する事により、選択した仕上がり領域が存在するページへジャンプします。
[SCREEN] ロゴ	クリックした場合、弊社ホームページ (https://www.screen-icts.co.jp/)を開きます。

メモ [ファイル保存] 画面表示時のフォルダーは、前回実施したフォルダーが選択されます。

メモ 出力ファイルの名の初期値は、以下のルールで作成します。
PDF ファイル名_T or B_ID (4桁) .pdf

3.3 【環境設定】画面

【環境設定】画面の詳細は、以下のとおりです。

環境設定

トンボ線幅: 0.2 mm

トンボ色情報チェック

仕上がり色:


ブリード色:

OK キャンセル

部位	内容
[トンボ線幅] エディットボックス	トンボ認識に使用する線幅を設定します。 設定された線幅以下の線を、トンボ認識の候補とします。
[トンボ色情報チェック] チェックボックス	ONの場合、以下の色情報が設定されている線を、トンボ認識の候補とします。 カラースペース：Separation 色名：All
[仕上がり色] ボタン	[色の設定] 画面を表示します。 設定された色で、仕上がり領域を描画します。
[ブリード色] ボタン	[色の設定] 画面を表示します。 設定された色で、ブリード領域を描画します。
[OK] ボタン	環境設定内容を保存し、【環境設定】画面を閉じます。
[キャンセル] ボタン	設定された項目を破棄し、【環境設定】画面を閉じます。


3.4 領域表示

[pTrimOut] 画面表示中は、Acrobat のビュー上に、[領域] リストにて選択されている領域を表示します。



3.5 出力結果

[仕上がり領域出力] 及び [ブリード領域出力] の結果は、出力領域の PDF ファイルになります。



pTrimOut for Win 取扱説明書

1.1.1

2023年11月 第1版

- 発行 株式会社 SCREEN ICT ソフトウェア