

PictureMovie Maker Turbo

操作マニュアル / 仕様書 / 免責事項 / 著作権

バージョン 1.1 2024年

製作者: Morley3

airjordan1@nikeesports.net

本ソフトウェアは、複数の写真からスマートフォン向け縦型動画（MP4）を自動生成するツールです。トランジション・ズーム・BGM合成に対応し、SNS投稿用のショート動画を簡単に作成できます。

目次

1. 仕様書 システム要件・機能一覧
2. インストール手順
3. 操作マニュアル 基本操作
4. 操作マニュアル 詳細設定
5. トラブルシューティング
6. 免責事項
7. 著作権・ライセンス

第1章 仕様書

1-1. システム要件

項目	要件
OS	Windows 10 / 11 (64bit)
CPU	Intel Core i5 以上を推奨
メモリ	8GB 以上 (16GB 推奨)
ストレージ	インストール: 200MB / 作業領域: 2GB 以上
ディスプレイ	1280x720 以上
その他	Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 以上

1-2. 機能一覧

機能	説明
画像読み込み	PNG/JPG/JPEG/BMP/WEBP/GIF/TIFF 対応。最大50枚。
動画出力	MP4 (H.264 + AAC)。縦型 1080x1920px。
リサイズモード	画面に収める (ぼかし背景) / 画面いっぱいに拡大 の2種。
ズーム効果	ズームイン/ズームアウトをランダム適用。
トランジション	フルオート / 3枚ごと / 5枚ごと / なし から選択。
BGM合成	MP3/WAV/M4A/AAC/OGG 対応。動画長に自動クリップ。
プレビュー	生成前に仕上がりをスライドショーで確認。
並び替え	リスト内で上下ボタンにより順序変更可能。

第2章 インストール手順

2-1. インストール

1. 配布ファイル PictureMovieMaker_Turbo_Setup.exe をダウンロードします。
2. ファイルをダブルクリックして起動します。
3. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい」を選択します。
4. ライセンス契約を確認し「同意する」を選択して「次へ」を押します。
5. インストール先を確認して「インストール」を押します。
6. 完了画面で「今すぐ起動する」にチェックを入れ「完了」を押します。

2-2. アンインストール

「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」から「PictureMovie Maker Turbo」を選択してアンインストールしてください。またはインストールフォルダ内の Uninstall.exe を実行します。

第3章 操作マニュアル 基本操作

3-1. 画面構成

メインウィンドウは上から「画像選択エリア」「音楽選択エリア」「動画設定エリア」「進捗バー」「アクションボタン」で構成されています。

3-2. 動画作成の基本手順

ステップ 1: 画像を追加する

「画像を追加」ボタンをクリックし、使用する画像ファイルを選択します。複数ファイルを一度に選択できます（最大50枚）。リスト内の上下ボタンで順序を変更できます。

ステップ 2: 音楽を選択する（任意）

「音楽を選択」ボタンをクリックしてBGMファイルを選択します。音楽は動画の長さに合わせて自動カットされます。不要な場合はスキップ。

ステップ 3: 設定を調整する

「1枚の滞在時間」「トランジション」「リサイズ」を設定します。詳細は第4章参照。

ステップ 4: プレビューを確認する

「プレビュー」ボタンで各画像の仕上がりをスライドショーで確認できます。

ステップ 5: 動画を生成する

「動画を生成（MP4）」ボタンをクリックし保存先を指定します。画像枚数・解像度によっては数分かかる場合があります。

第4章 操作マニュアル 詳細設定

4-1. 1枚の滞在時間

各画像が表示される秒数を 1～15秒 で設定します。デフォルトは 3秒 です。枚数x滞在時間が動画の総尺の目安となります。

4-2. トランジション設定

設定値	動作
フルオート（全切替）	すべての画像切り替えにクロスフェードを適用します。
3枚ごと	3枚おきにクロスフェードを適用します。
5枚ごと	5枚おきにクロスフェードを適用します。
なし	トランジションなしでカット切り替えになります。

4-3. リサイズモード

「画面に収める（ぼかし背景）」：元画像のアスペクト比を保ったまま画面に収め、余白をぼかした背景で埋めます。横長写真でも黒帯なしで表示されます。

「画面いっぱいに拡大」：
画面全体を埋めるように拡大してセンタークロップします。画面端が少し切れる場合があります。

4-4. ズーム効果

各画像にズームイン・ズームアウト・なし
のいずれかがランダムで自動適用されます。現バージョンでは手動制御はできません。

第5章 トラブルシューティング

Q: 動画生成が途中で止まる

A: 画像枚数が多い場合や高解像度画像の場合、処理に時間がかかります。プログレスバーが動いている場合は正常に処理中です。しばらくお待ちください。完全に止まった場合はソフトを再起動して枚数を減らして試してください。

Q: 動画にBGMが入らない

A: 対応フォーマット (MP3/WAV/M4A) かどうかご確認ください。ファイルが破損している場合は別ファイルで試してください。

Q: 画像が表示されない / エラーになる

A: 対応フォーマット (PNG/JPG/BMP/WEBP) かどうかご確認ください。ファイルパスに日本語や特殊文字が含まれる場合は英数字のみのパスに移動してください。

Q: 出力動画が再生できない

A: VLC メディアプレーヤー (<https://www.videolan.org/>) での再生をお試しください。

Q: インストールできない

A: 管理者権限でインストーラーを実行してください。セキュリティソフトが干渉している場合は一時的に無効にしてお試しください。

解決しない場合: airjordan1@nikeesports.net までご連絡ください。

第6章 免責事項

- ・ 本ソフトウェア（PictureMovie Maker Turbo）は現状のまま（AS IS）提供されます。
- ・ 製作者（Morley3）は、本ソフトウェアの使用・不使用により生じたいかなる損害・損失・トラブルについても一切の責任を負いません。
- ・ 本ソフトウェアの使用は利用者自身の責任において行ってください。
- ・ 著作権のある画像・音楽素材を使用して生成したコンテンツについては、利用者自身が著作権法に従い適切に対応してください。
- ・ 製作者は、本ソフトウェアの動作について、特定目的への適合性・完全性・正確性を保証しません。
- ・ 本ソフトウェアは予告なくアップデート・サポート終了となる場合があります。

第7章 著作権・ライセンス

Copyright (c) 2024 Morley3. All rights reserved.

7-1. 本ソフトウェアに関する権利

本ソフトウェアのプログラム・デザイン・ドキュメントの著作権は Morley3
が保有します。無断での複製・改変・再配布・逆コンパイルを禁止します。

7-2. 生成コンテンツの著作権

本ソフトウェアで生成された動画ファイルの著作権は利用者に帰属します。ただし、使用した素材
(画像・音楽など)の著作権は元の権利者に帰属します。

7-3. 利用許諾

個人利用・商業利用ともに許可します。ただし以下を禁止します:

- x 本ソフトウェアの再配布・販売
- x リバースエンジニアリング・逆コンパイル
- x 本ソフトウェアを使用した違法コンテンツの生成

7-4. 使用オープンソースライブラリ

ライブラリ	ライセンス	URL
moviepy	MIT License	https://github.com/Zulko/moviepy
Pillow	HPND License	https://python-pillow.org/
NumPy	BSD License	https://numpy.org/
PyQt6	GPL v3	https://riverbankcomputing.com/
FFmpeg	LGPL v2.1+	https://ffmpeg.org/

お問い合わせ: airjordan1@nikeesports.net / 製作者: Morley3