

自動バックアップ&シャットダウン 手動セットアップ パッケージ

－ 目 次 －

1.	はじめに.....	2
2.	自動バックアップ&シャットダウンのセットアップ	2
2.1.	セットアップデータの解凍	2
2.2.	コマンドプロンプトの起動.....	2
2.3.	スタートアッププログラムのショートカット作成	2
2.4.	スタートアッププログラム(ショートカット)のコピー.....	3
2.5.	オートシャットダウンサービスの開始	3
2.6.	パソコンを再起動します。.....	3
2.7.	ライセンスの設定	3
3.	自動バックアップ&シャットダウンのセットアップ解除	4
3.1.	コマンドプロンプトの起動.....	4
3.2.	オートシャットダウンサービスの削除	4
3.3.	スタートアッププログラム(ショートカット)の削除.....	4

1. はじめに

自動バックアップ&シャットダウンの手動セットアップと、セットアップの解除方法について説明します。

手動セットアップは、64BitWindows(x64)のみとなります。(32Bit Windows には手動インストールできません)


2. 自動バックアップ&シャットダウンのセットアップ

自動バックアップ&シャットダウンを手動でセットアップ(インストール)するには、以下の手順を実行してください。

2.1. セットアップデータの解凍

「AutoshutdownParts64.zip」を解凍します。


「AutoshutdownParts64.zip」を解凍すると、以下のようなデータが作成されます。(下記例は、「d:\MyDir」に「AutoshutdownParts64.zip」を置いて解凍した例)



「Bin64」フォルダには、実行プログラム(.exe)等のアプリケーション本体が格納されています。

2.2. コマンドプロンプトの起動


コマンドプロンプトを「管理者権限」で起動し、「Bin64」フォルダをカレントディレクトリに設定します。



コマンドプロンプトで、以下のコマンド(下線部分)を投入します。


```
c:\Users\%UserName _d:
d:> cd %MyDir%AutoshutdownParts64\Bin64
```

「コマンドプロンプト」のショートカットが無い場合は、「スタート」ボタンから起動します。



2.3. スタートアッププログラムのショートカット作成

「Bin64」フォルダ中のファイル「AjrAs2Starter64.exe」を右クリックし、ショートカットを作成します。(以下は、Windows11 の例)




「Bin64」フォルダにショートカットファイル「AjrAs2Starter64.exe - ショートカット」が作成されます。

2.4. スタートアッププログラム(ショートカット)のコピー

「Bin64」フォルダに作成した「AjrAs2Starter64.exe - ショートカット」を、スタートアップフォルダにコピーします。(下記例は Windows11)

スタートアップフォルダを開くには、「ファイル名を指定して実行」から「shell:startup」を入力します。

※エクスプローラを起動し、アドレスバーに「スタートアップ」と入力しても OK です。



ちなみに、スタートアップフォルダの場所は(システム=C: の場合)以下の通りです。

特定ユーザ

>>><ユーザ名> AppData > Roaming > Microsoft > Windows > スタートメニュー > プログラム > スタートアップ

C:\Users<ユーザ名>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

※<ユーザ名> の部分は実際のユーザ名となります。

全ユーザ

>>> PC > ローカル ディスク (C:) > ProgramData > Microsoft > Windows > スタートメニュー > プログラム > スタートアップ

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

2.5. オートシャットダウンサービスの開始


コマンドプロンプトに、以下のコマンド(下線部分)を投入し、オートシャットダウンサービスを設定します。

```
d:\AutoshutdownParts64\Bin64> AjrAs2Setup64 /Install
```


※「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」とのメッセージが表示された場合は、「はい」を押します。

2.6. パソコンを再起動します。

「2.5」の操作終了時に以下のダイアログが表示されたら、「はい」ボタンを押します。



ウイルスセキュリティ・プログラムによっては、以下のような警告が表示される場合があります。この場合は、「許可」ボタンを押してください。



2.7. ライセンスの設定


ライセンスの設定については、「AutoShutdownJ.pdf」内の「ライセンスの設定」を参照してください。

3. 自動バックアップ&シャットダウンのセットアップ解除

自動バックアップ&シャットダウンのセットアップを解除(アンインストール)するには、以下の手順を実行してください。

3.1. コマンドプロンプトの起動

コマンドプロンプトを「管理者権限」で起動し、「Bin64」フォルダをカレントディレクトリに設定します。



コマンドプロンプトで、以下のコマンド(下線部分)を投入します。

```
c:\Users\%ユーザー名> d:  
d:> cd %MyDir%\AutoshutdownParts64\Bin64
```

3.2. オートシャットダウンサービスの削除

コマンドプロンプトに、以下のコマンド(下線部分)を投入し、自動バックアップ&シャットダウンサービスを削除します。

```
d:\MyDir%\AutoshutdownParts64\Bin32> AjrAs2Setup64 /Uninstall
```

※「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」とのメッセージが表示された場合は、「はい」を押します。

3.3. スタートアッププログラム(ショートカット)の削除

スタートアップフォルダから「AjrAs2Starter64.exe - ショートカット」を削除します。