

目次

1. GeoCoachSE25 について ..... 1

2. インストール ..... 2

3. アンインストール ..... 3

4. メモリ ..... 4

5. 設定ファイルの置き場所 ..... 4

6. オプションのライセンスファイル ..... 5

7. 未サポート ..... 5

8. 更新記録 ..... 6

9. 索引 ..... 6

1. GeoCoachSE25 について

GeoCoachSE25 は、DM やシェープファイル等の地図データのビューアです。

対応している地図データのフォーマットや、画面操作は

GeoCoachSE

[https://www.geocoach.co.jp/se\\_0/index.html](https://www.geocoach.co.jp/se_0/index.html)

と同じです。

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GeoCoachSE   | PC に、Java 8 がインストールされていることが前提です。<br>インストール説明書<br><a href="https://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-install.pdf">https://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-install.pdf</a> |
| GeoCoachSE25 | PC に、Java がインストールされていなくても動作します。<br>インストーラに Java 25 を含んでいます。<br>jpackage を使って、インストーラを作成しています。                                                                                                           |

画面操作等も GeoCoachSE と同じです。

GeoCoachSE(ビューアー) 説明書

<https://www.geocoach.co.jp/help/GeoCoach3D-SE-0-manual.pdf>

メモ

jpackage

<https://www.torutk.com/projects/swe/wiki/Jpackage>

jpackage を使って、Java アプリケーションの配布用パッケージを作成する

<https://rheb.hatenablog.com/entry/2023/10/25/110538>

jpackage の踏み入った使い方

<https://rheb.hatenablog.com/entry/2023/11/01/155002>

## 2. インストール

64bit の Windows 10 と 11 が対象です。

32bit の Windows にはインストールできません。

配布の ZIP ファイル

GeoCoachSE25-25.0.\*.\*.zip


等を解凍し、インストーラ

GeoCoachSE25-25.0.\*.\*.msi

を実行します。



ダイアログを表示します。ボタン「次へ」「インストール」「完了」を押してください。



フォルダ

C:\Program Files\GeoCoachSystems\GeoCoachSE25

にインストールします。

このフォルダが


カレントディレクトリ（カレントフォルダ）

になります。



「GeoCoachSE25」のアイコンを表示します。

### 3. アンインストール



Windows の

アプリと機能

で、アンインストールできます。

## 4. メモリ

アプリケーションが使用可能なヒープメモリは

PC が搭載しているメモリの 80%

です。

MAX=26,048MB GC ヘルプ

PC のメモリが 32GB の場合、26GB 程度が使用できます。

GeoCoachSE で有効な環境変数

GEOCOACH\_MX

GeoCoach3D シリーズ 8 インストール説明書

<https://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-install.pdf>

3.1.使用メモリの指定

は、GeoCoachSE25 では、現在、無効です。


メモ

-XX:MaxRAMPercentage=80.0

## 5. 設定ファイルの置き場所


DM の要素の表示色などを設定するファイルを特定するフォルダの順番です。

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C:\Users\?????¥AppData¥Roaming¥GeoCoachSystems¥GeoCoachSE25¥def                        |
| 2 | C:\Program Files¥GeoCoachSystems¥GeoCoachSE25<br>GeoCoachSE25 のカレントディレクトリです。           |
| 3 | C:\Program Files¥GeoCoachSystems¥GeoCoachSE25¥setting_file<br>デフォルトのファイルは、このフォルダに置きます。 |



## 6. オプションのライセンスファイル

GeoCoachSE25 はビューアですが、GeoCoachSE と同様に、ライセンスファイルがあれば、変換メニュー等が使えるようになります。



| 名前                    | 更新日時             | 種類         | サイズ    |
|-----------------------|------------------|------------|--------|
| app                   | 2026/08/18 16:42 | ファイル フォルダー |        |
| runtime               | 2026/08/18 16:42 | ファイル フォルダー |        |
| setting_file          | 2026/08/18 16:42 | ファイル フォルダー |        |
| GeoCoachSE25.exe      | 2026/08/18 16:41 | アプリケーション   | 510 KB |
| option_test_202608... | 2026/08/18 16:59 | テキスト文書     | 1 KB   |

ライセンスファイルは、カレントディレクトリに置いて下さい。

## 7. 未サポート

DM ファイルで、文字列が JIS で記録されているバージョン（拡張子 .kih）をリードの場合、JIS の文字列が処理できません。

