共通変数一覧表	システム名		作成日	更新日	作成者	頁
	J-StandardMagic		07/11/27		ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ	1

変数名	説　明	
G.INI_KNO	M_管理ﾏｽﾀを使用する時の[M_KAN_管理番号]	ini からｾｯﾄ
G.INI_LGN	ﾛｸﾞｲﾝ使用区分　0:使用しない　1:使用する	ini からｾｯﾄ
G.LOGIN_ﾕｰｻﾞID	ﾛｸﾞｲﾝ画面で入力したﾕｰｻﾞID	
G.ﾎﾞﾀﾝ名ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定	ﾎﾞﾀﾝにﾃﾞﾌｫﾙﾄ文字を表示する	値:'@'
G.MB_[OK]	[OK]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:0
G.MB_[OK][ｷｬﾝｾﾙ]	[OK][ｷｬﾝｾﾙ]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:1
G.MB_[中止][再試行][無視]	[中止][再試行][無視]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:2
G.MB_[はい][いいえ][ｷｬﾝｾﾙ]	[はい][いいえ][ｷｬﾝｾﾙ]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:3
G.MB_[はい][いいえ]	[はい][いいえ]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:4
G.MB_[再試行][ｷｬﾝｾﾙ]	[再試行][ｷｬﾝｾﾙ]ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ	値:5
G.MB_停止ｱｲｺﾝ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽに停止ｱｲｺﾝを表示	値:16
G.MB_疑問符ｱｲｺﾝ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽに疑問符ｱｲｺﾝを表示	値:32
G.MB_感嘆符ｱｲｺﾝ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽに感嘆符ｱｲｺﾝを表示	値:48
G.MB_吹出「i」ｱｲｺﾝ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽに吹出「i」ｱｲｺﾝを表示	値:64
G.MB_1番目のﾎﾞﾀﾝﾃﾞﾌｫﾙﾄ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽの1番目のﾎﾞﾀﾝをﾃﾞﾌｫﾙﾄにする	値:0
G.MB_2番目のﾎﾞﾀﾝﾃﾞﾌｫﾙﾄ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽの2番目のﾎﾞﾀﾝをﾃﾞﾌｫﾙﾄにする	値:256
G.MB_3番目のﾎﾞﾀﾝﾃﾞﾌｫﾙﾄ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽの3番目のﾎﾞﾀﾝをﾃﾞﾌｫﾙﾄにする	値:512
G.MB_ﾌｫｱｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽをﾌｫｱｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ表示にする	値:65536
G.MB_最前面ｳｨﾝﾄﾞｳ	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽを最前面ｳｨﾝﾄﾞｳにする	値:262144
G.MBRT_[OK]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[OK]	値:1
G.MBRT_[ｷｬﾝｾﾙ]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[ｷｬﾝｾﾙ]	値:2
G.MBRT_[中止]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[中止]	値:3
G.MBRT_[再試行]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[再試行]	値:4
G.MBRT_[無視]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[無視]	値:5
G.MBRT_[はい]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[はい]	値:6
G.MBRT_[いいえ]	ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽからの戻り値[いいえ]	値:7
G.MNU_ｻﾌﾞｼｽﾃﾑNo	M_ﾒﾆｭｰﾏｽﾀのｻﾌﾞｼｽﾃﾑのｻﾌﾞｼｽﾃﾑNo	値:99
G.COD_ｺｰﾄﾞ種別	M_ｺｰﾄﾞﾏｽﾀのｺｰﾄﾞ種別のｺｰﾄﾞ種別	値:999
G.COD_口座種別	M_ｺｰﾄﾞﾏｽﾀの口座種別のｺｰﾄﾞ種別	値:1
G.COD_郵便番号ﾌｧｲﾙ	M_ｺｰﾄﾞﾏｽﾀの郵便番号のｺｰﾄﾞ種別	値:2
L.BAN_見積番号	M_最終番号ﾏｽﾀの見積番号区分（サンプル用）	値:1