


ご利用の前に

このアプリは、ダウンロードした zip ファイルを展開し、生成されたフォルダ内の exe ファイルを起動させて動かすタイプのソフトウェア（インストール不要）です。

[説明動画](#)または本書の2ページ目以降の説明を参照して、zip ファイルをパソコン内のデスクトップまたは適当なフォルダに展開してご利用下さい。

展開されたフォルダが消失または破損した場合の備えとして元の zip ファイルも保存し、必要に応じてバックアップをとって下さい。



説明動画へ移動

ご利用前に、以下の注意事項をお読み下さい。

<注意事項>

・本アプリを制作するにあたっては、導入機器の機能やセキュリティに影響を及ぼすようなことがないよう、できる限りの注意をいたしました。初期起動の際に表示される警告画面も、予算の関係で発行元の認証を受けていないという事情によるもので、危険なプログラムを入れていることが原因で表示されるわけではありません。

しかし、導入機器に問題を引き起こすおそれが全くないと保証することはできません。本アプリを起動した後に導入機器に生じた不具合や本アプリの動作不良について当社が責任を負うこともできません。

このような免責事項は本アプリに限るものではなく、多くのソフトウェアにも同様の規定が設けられていますが、名も知れぬ企業が制作したアプリを導入したことにより PC に不具合が生じることへの不安が大きい場合は、アプリを起動させずに、展開されたフォルダや元の zip ファイルを削除して下さい。

・本アプリの zip ファイルや展開後のフォルダは、本アプリの利用者ご自身のプライベート利用およびバックアップの目的に限り、複製や他の PC への導入を行うことができます。これら以外での複製や他人への本アプリの譲渡・貸与は著作権法違反行為になりますので、くれぐれもご注意下さい。

・上記の2事項を含めた簡単な利用規約を設けています。

本アプリを起動させたことをもって利用規約に同意されたことになりますので、初回の起動前に必ず下記 URL にアクセスして利用規約をお目通し下さい。

<https://mireta.jp/agreement/pc>

URL にアクセスできない場合は、ダウンロードした ZIP ファイル内の「利用規約.PDF」をご覧ください。

なお、Android 版のカメラユニットアプリにも、同様の趣旨の利用規約を設けています。

<https://mireta.jp/agreement/android>

iOS 版のカメラユニットアプリには、Apple 社の標準使用許諾契約が適用されます。

<https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/>

その他、本アプリについてご不明な点やご意見がありましたら、下記宛てにご連絡下さい。


デジタル姿見 ミレタ 事務局： 株式会社知財アシスト
sugatami@mireta.jp

ダウンロードされたアプリの起動方法

- (1) ダウンロードした ZIP ファイルを選択→右クリック（タッチパッドの場合は2本指でタップ）→「すべて展開」を選択 の手順を実行し、フォルダの展開場所を指定して展開操作を行って下さい。



- (2) 指定したフォルダに生成された「デジタル姿見 ミレタ」のフォルダの中の MIRETA.exe（シンボルアイコン付きのファイル）をダブルクリックすることにより、アプリが起動します。



- (4) 初回起動時には、Windows のセキュリティソフトのブロック機能が働いて、警告メッセージが出る可能性があります。下の図解を参照してブロックを解除して下さい。


(A) Defender SmartScreen によるブロック（MIRETA.exe 起動時）の解除



(B) ファイアウォールによるブロック（トップ画面の「QRコードを表示する」のクリック操作時）の解除



Windows10 PC で利用中のネットワークのタイプがわからない場合は、タスクバーに表示されている Wi-Fi マークを右クリック（2本指タップ）し、下図の手順で確認して下さい。




ウイルスバスターやマカフィーなどのセキュリティソフトを入れている場合は、そちらからもブロックされる可能性があります。

警告メッセージが出たら、同様にアクセスを許可する操作を行って下さい。




(5) セキュリティソフトのブロックが解除されると、スマホに読み取らせるQRコードの画面に進みます。



このQRコードをカメラユニット（スマートフォン・タブレット端末）に読み取らせることによって、カメラユニットとの通信を開始することができます。

詳しい利用方法や不具合対応に関しては、オンラインマニュアルでご確認下さい。



※ ミラーユニット用アプリの初期起動に失敗した場合の対策

初めてのご利用で mireta.exe をクリックしたときに、「vcruntime140_1.dll（または vcruntime140.dll）が見つからないため、コードの実行を続行できません。」

というメッセージが出て、アプリを起動できないことがあります。


vcruntime140_1.dll (vcruntime140.dll)は、本アプリが利用している Windows 内の画面構成用のプログラムで、ご利用中のパソコンのシステムに当該プログラムが含まれていない場合に上記のメッセージが表示されます。

マイクロソフトが無償提供している「Visual C++ 再頒布可能パッケージ」をインストールすることによって問題を解決できる可能性がありますので、ダウンロードページをご案内します。

<https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/older-downloads/>

マイクロソフトのサイトにログインした状態で上記ページにアクセスして、2015 年版または 2019 年版のパッケージをインストールし、起動できるかどうかご確認下さい。

Visual Studio 2019 年版のダウンロード手順



64ビットPCの場合はx64を選択
32ビットPCの場合はx86を選択