


LHKB

【ひだり手ソフトキーボード】
(LeftHand-SoftKeyboard)

インストールマニュアル

ver1.6.5



SMK

System Management Kindly

株式会社 **エスエムケイ**

LHKB (ひだり手ソフトキーボード) インストールマニュアル

【インストール方法】

LHKBひだり手ソフトキーボード (LeftHand-SoftKeyboard) のインストールを行います。

※必ず管理者権限のあるアカウントで行ってください。

ユーザー権限アカウント (標準権限) では正常にインストールできません。


インストールに失敗する場合は、アンチウイルスソフトを一時的に停止してください。

重要：旧バージョンをインストールされている場合、必ずアンインストールしてください。


① セットアップファイルを実行してインストールを開始します。

>> LHKB_Setup_X.X.X.X.exe

Windows Defender SmartScreen (Windows10) の警告メッセージが出た場合は
「詳細情報」→「実行」を押してください。




Windows8.1で同じような警告メッセージが出た時は、同じように操作してください。




UACメッセージが表示されますので「はい」を押して続けてください。


Windows10



Windows8.1



Windows7




② インストールが開始されると次の画面が表示されます。



「次へ」を押してください。


③ ソフトウェア使用許諾が表示されますので、ご一読ください。



ソフトウェア使用許諾にご同意頂ける場合は「同意する」を押してください。
ご同意頂けない場合は「同意しない」を押してインストールを中止してください。

※製品ライセンスコードをご購入後、ご同意出来ないという理由でも
返品・返金には応じられませんのでご注意ください。

④ インストール先をご指定ください。





よろしければ「はい」を押してください。


標準では次のフォルダにインストールされます。
32bit:C:\Program Files\SMK LeftHand-SoftKeyboard\
64bit:C:\Program Files (x86)\SMK LeftHand-SoftKeyboard\

他のフォルダにインストールしたい場合は、直接書き換えるか、「参照」を押してフォルダを指定してください。

(例) C:\Software にしたい場合




⑤ インストールフォルダを作成するか聞かれます。




よろしければ「はい」を押してください。

⑥ インストール先の最終確認が表示されます。




よろしければ「次へ」を押してください。

⑦ パソコンにインストールが行われます。




- ⑧ スタートアップへ登録するかメッセージが表示されます。



Windowsのスタートアップで実行させる場合は「はい」を押してください。
「いいえ」を押すと⑩へ飛びます。

- ⑨ 日本語版Windowsではタスクスケジューラに管理者権限スタートアップを登録するかメッセージが表示されます。

日本語版Windowsに英語を言語追加してデスクトップ言語を英語でご使用の場合も表示されます。




「はい」を押すとタスクスケジューラに管理者権限スタートアップが登録されます。
「いいえ」を押すと標準権限スタートアップが登録されます。(タスクマネージャのスタートアップに表示されます)

※日本語版Windows以外では表示されず、標準権限スタートアップが登録されます。


※ 64bit版Windowsでは⑩～⑫は無く⑬へ飛びます

- ⑩ 次にデスクバンドの設定メッセージが表示されます。



「OK」を押してください。


⑪ しばらくするとタスクバー(デスクバンド)アイコンを有効にするか聞かれます。



このダイアログはエクスプローラーにリクエストを出してエクスプローラーが表示しているのですが、状況により表示されない場合があります。(リクエストがキャンセルされる場合があります)

通常は「はい」を押してください。


⑫ 少しすると確認メッセージが表示されます。




アイコンが表示されていたら「はい」を押してください。
アイコンが表示されていない場合、⑪の設定ダイアログが裏に隠れていることがありますので、ウィンドウを移動させて探してください。
⑪の設定ダイアログが何処にも無い場合は「いいえ」を押してください。
⑪の設定ダイアログの再表示を試みます。

何回やっても⑩の設定ダイアログが表示されない場合は次の手順で手動設定してください。

- ① タスクバーのアイコンの無い所で右クリックしてタスクバーメニューを表示してください。
- ② 「ツールバー」→「ひだり手ソフトキーボード」を左クリックして「✓」を付けてください。
これでタスクバー(デスクバンド)アイコンが表示されます。




⑬ インストール終了です。（裏に隠れている場合があります）



「完了」を押してください。

⑭ この後、ソフトキーボード (EXE) が実行されライセンス認証ダイアログが表示されます。*1

アンインストール時に「**ライセンス情報を残す**」を行っていた場合、このライセンス認証ダイアログは表示されません。



製品ライセンスをご購入の方は、ライセンスコードを入力して「OK」を押してください。

※必ずハイフン「-」も一緒に入力してください。


試用される方は、「キャンセル」を押してください。（インストール日から30日間試用できます）

詳細は、次を参照してください。

「操作マニュアル」

- ・【基本操作】（デスクバンド）→ 《タスクバー（デスクバンド）アイコンメニュー》
→ ③ライセンス認証

- *1 このライセンス認証の前に、PC環境により起動時の自己診断チェックでバイナリコードが取得できず、自己診断エラーとなる場合があります。
※リトライが発生するため起動に5秒ほど遅延が発生します。
この時、以下のメッセージが表示されて、このまま起動するか聞かれます。



「OK」を押して続行してください。
ライセンス認証ダイアログが表示されます。

⑮ これで終了です。

スタートアップに登録している場合、パソコンを再起動すると自動的にひだり手ソフトキーボードが起動されます。


タスクスケジューラの登録内容は「操作マニュアル」→【その他の操作・設定】
→〈「タスク スケジューラ」に登録する方法〉と同じ設定です。

【アンインストール方法】


LHKBひだり手ソフトキーボード(LeftHand-SoftKeyboard)のアンインストールを行います。
(背景イメージやプロファイルを残したい場合は必ずバックアップをしてください)

※必ず管理者権限のあるユーザーアカウントで行ってください。
ユーザー権限アカウント(標準権限)では正常にアンインストールできません。


① アンインストールを開始します。

- Windows10では、スタートボタン()を左クリックして「設定」から「アプリ」を選んでください。
Windows7、8.1では「コントロールパネル」から「プログラム」→「プログラムのアンインストール」を選んでください。


以下、Windows10での操作方法です。(Windows7、8.1でもほぼ同じです)



「アンインストール」を押すと、**UACメッセージ**が表示されますので「はい」を押して続行してください。




② アンインストールの確認メッセージが表示されます。



よろしければ「はい」を押してください。

③ ライセンス情報を残すか、確認のメッセージが表示されます。




ライセンス認証されている場合は、ライセンス情報を残すことができます。

ライセンス認証されていない場合は、表示されません。


「はい」か「いいえ」を選んで押してください。

④ アンインストールが完了しました。



「詳細」を押すと削除されたファイルなどが確認できます。
よろしければ「閉じる」を押してください。

⑤ 最後にパソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。



これは、ひだり手ソフトキーボードのDLLがエクスプローラー(explorer.exe)でロックされているため、Windowsを再起動してロックを解除しないとDLLが削除できないためです。

よろしければ「はい」を押してWindowsの再起動を行ってください。
Windowsの再起動をしない場合は「いいえ」押してください。
(次回再起動時にDLLが削除されます)